

New-Print

La impresora personal



New Print es la familia de impresoras que hemos seleccionado para su ordenador personal: rápidas, fiables, características profesionales y precio bajo, no son un juguete, sino una impresora económica.

AHORA VELOCIDAD: 100 c.p.s.

El precio y plazo de entrega consúltelo a su proveedor habitual.





AÑO II

Director: Simeón Cruz


ACTUALIDAD. Spectrum 128 K ya una realidad.	4
CALCULO DE ESTRUCTURAS. Programas de gran utilidad para arquitectos e ingenieros.	5
HELP. Utilidades en microdrive.	12
JUEGOS. Ejercita tus músculos con el Hyper Sports y vive una aventura con Nightshade.	14
EL MICRODRIVE ESE DESCONOCIDO. Optimiza el manejo de este poular periférico.	16
CODIGO MAQUINA, Primeros programas.	24
GUSANEZ.	30
QL MAGAZINE. GRAFIQL para dibujar «en serio».	31
UN NUEVO OPERATIVO (II). Rutinas ampliación del BASIC.	39
PROGRAMAS. Editor de pantallas, Subrutinas gráficas en PASCAL.	55
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.	65
EL CORCHO.	65



Cálculo de estructuras: El Spectrum aplicado a la ingeniería.



Técnicas avanzadas del microdrive.



Dibujando con el GraphiQL.



Este número de octubre se abre con un artículo destinado a todos los afortunados poseedores del microdrive. Con nado a todos los afortunados poseedores del microdrive. Con los comentarios que hacemos, podréis optimizar el uso de los comentarios. También comentamos un paquete de proeste periférico. También comentamos un paquete de estructuramos comerciales destinados al cálculo de estructuras y que esperamos haga las delicias de los arquitecturas y que esperamos haga las delicias de los arquitecturas. Por último seguimos describiendo el nuevo operativo del Spectrum, dando el listado en ensamblador para aquellos que deseen modificarlo.

ACTUALIDAD

10 REM EL SPECTRUM 128K YA ES UNA REALIDAD: Este proyecto

"fantasma" del que tanto se ha hablado ya es una

"fantasma" del que tanto se ha hablado ya es una

realidad. Según nos han confirmado fuentes de

realidad. Según nos han confirmado fuentes de

Investrônica, esta maquina, que todavía no está

disponible, tendrá entre otras cosas un teclado

disponible, tendrá entre otras MIDI para

númerico independiente, interfaz MIDI para

instrumentos musicales y dos modos de operación:

instrumentos musicales y dos modos de operación:


anticias del Spectrum plus y uno nuevo que sabe

emulación del Spectrum plus y uno nuevo que sabe

almacenar datos y programas. Pronto ofreceremos más

noticias.

- 20 REM LOS ORDENADORES DOMESTICOS PUEDEN SUBIR: Aunque no por las razones habituales de la carestia de la vida, sino por un extraño arancel "proteccionista" vida, sino por un extraño arancel "proteccionista" que el gobierno ha decidido implantar. Este fija un que el gobierno ha decidido implantar. Este fija un pago minimo de aduanas de 15000 pesetas para todo ordenador que no sobrepase las 64K de memoria. Esto ordenador que no sobrepase las 64K de memoria. Esto puede hacer que muchos fabricantes suban los puede hacer que alguien se ponga a fabricar en precios o que alguien se ponga a fabricar en España. Como va a hacer, casi con toda seguridad, Investrônica con el nuevo 128K.
 - 30 REM SOFTWARE PARA EL SPECTRUM 128: Durante la feria
 "Personal Computer World Show" celebrada hace poco
 en Londres, muchas casas de software anunciaban que
 estaban trabajando en programas especiales para el
 estaban trabajando en programas estaban Mikro-Gen y
 nuevo Spectrum. Entre ellas estaban Mikro-Gen y
 OCP.
 - 40 REM MANIA PINTORA: Al igual que durante algún tiempo abundaron los juegos olimpicos, lo que está de moda ahora son los programas de dibujo similares al "MacPaint" del ordenador Macintosh de Apple. La mayorla de estos programas podían usar opcionalmente un "ratón" de una marca u otra.



CALCULO DE ESTRUCTURAS

¿Qué pensarían ustedes si les dijeran que su vivienda hubiera sido calculada con un Spectrum 48K? No tienen por qué asustarse, la colección de programas de Paraninfo Soft que vamos a comentar permite realizar estos cálculos en por lo menos un 90 por 100 de los casos y con resultados más que correctos

1 Spectrum es un ordenador personal, aunque para muchos no pasa de ser un juguete que tiene muchas posibilidades. Es común el pensar que un Spectrum sirve sólo para jugar y que para realizar trabajos serios debemos recurrir a ordenadores profesionales que se diseñan exclusivamente para eso. Así, si un arquitecto cree que necesita un ordenador para su estudio, la posibilidad de que el ordenador Spectrum sea el escogido está prácticamente descartada, siendo lo normal el buscarlo entre los productos que ofrecen las multinacionales del sector, mucho más completos, rápidos y caros.

Cuando se va a adquirir un ordenador profesional es normal que el hardware, o máquina, sea mucho más barato que el software o programas. Ello es esencialmente porque en este tipo de mercado es más importante lo que hace que con que lo hace.

Pero no debemos olvidar que hace muy pocos años un ordenador con la capacidad y potencia del Spectrum, no sólo hubiera sido profesional sino que hubiera sido de lo más cotizado y además los paquetes de programas de cálculo de estructuras no son un invento reciente. Luero no nos debe extrañar que con un Spectrum se puedan hacer cálculos profesionales serios aunque tampoco hay que engañarse, los ordenadores profesionales actuales son mucho más completos y efectivos.

Si usted es un arquitecto y considera que no tiene el suficiente trabajo para rentabilizar un ordenador profesional, puede que tenga en su Spectrum una solución razonable, e incluso puede que le interese comprar el Spectrum y el paquete de programas de Paraninfo Soft para destinarlo a un uso profesional.

Para los lectores no versados en estos temas vamos a tratar de explicar de una manera sencilla y en un lenguaje asequible para qué se usan estos programas. Un cálculo de estructuras consiste básicamente en la determinación de las dimensiones y características de los elementos constructivos para obtener la estructura deseada.

Sí, por ejemplo, queremos analizar cómo se hace una vivienda, hay que distinguir dos fases, la de diseño y la de cálculo. En la primera se debe plasmar en un dibujo cómo queremos que sea la vivienda y qué usos vamos a darle, en esta fase se incluye la parte artística de la arquitectura.

Una vivienda se compone de una estructura que es la que soporta el peso de la misma, y de unos cerramientos que son las paredes y techos, aunque esta distinción no sea muy rigurosa vale para andar por casa. La estructura es algo así como el esqueleto de la edificación, nosotros sabemos dónde están los huesos, que se llaman vigas si son horizontales y pilares o columnas si son verticales, y las articulaciones, llamadas nudos y que son los puntos donde concurren dos o más vigas y pilares. Lo que queremos saber es cuál debe ser el tamaño de las vigas, pilares y cimientos, para que la estructura aguante y sea segura ante adversidades desconocidas mediante los coeficientes de seguridad.


La colección de programas vienen ordenados secuencialmente para calcular, a partir de los pesos máximos previstos, cómo se reparten los esfuerzos sobre la estructura y a partir de ello se deduce la dimensión que tienen que tener los elementos constructivos para poder soportar esos esfuerzos. Todos estos métodos de cálculo están normalizados, es decir, que deben ser realizados siguiendo esquemas de cálculo redactados por las autoridades competentes y que como puede comprobarse pueden ser implementados en el Spectrum.

Nos damos cuenta que para un lector profano en la materia los comentarios de los programas pueden resultar un poco incomprensibles, pero creemos que la profesionalidad que demuestran tener estos programas les hace merecedores de ser incluidos en una revista divulgativa aunque no técnica. El Spectrum puede hacer mucho más de lo que se cree vulgarmente.



La colección

Cuando nos pusimos a realizar el comentario de esta colección imaginamos otra cosa, supusimos



Cálculo de Estructuras software básico para los arquitectos

que serían unos programas básicos sacados de algún curso de Resistencia de Materiales o de Estructuras meramente educativo y sin apenas utilidad práctica. Al cargarlos en el ordenador cambió totalmente nuestra impresión, el programa era muchísimo más serio v pedimos la colaboración de un arquitecto en ejercicio que no creyó lo que le estábamos contando hasta que no lo vio, y mucho nos tememos que esto sea lo que le pase a usted. De todas maneras sepa que los programas han sido escritos por José Luis del Río Moreno. de Paraninfo Soft, S. A., que había trabajado también en los programas de cálculo de estructuras de Hewlett Packard.

La colección de programas se compone de dos secciones, Estructuras de Hormigón y Estructuras Metálicas.

La colección de Estructuras de Hormigón se compone de 5 programas.

—Memoria de cálculo y cargas.—Cálculo de esfuerzos en pórti-

cos.

—Cálculo de armaduras de vi-

gas.

—Cálculo de armaduras de pilares.

—Cálculo de cimientos.

La colección de Estructuras Metálicas se compone de 4 programas.

—Memoria de cálculo y cargas.

—Cálculo de perfiles en vigas.

—Cálculo de perfiles en pilares.

—Cálculo de cimientos.

Estos programas se presentan lujosamente encuadernados, con dos versiones una para impresora ZX y la otra para impresora Centronics. También se suministra una cinta cassette virgen de 10 minutos que no he llegado a comprender el por qué de su presencia. Los folletos de instrucciones no son excesivamente completos aunque en la ejecución de los programas se repiten las instrucciones, suponiendo una pesadez cuando los programas ya han sido ejecutados varias veces.

La introducción de los datos es la adecuada, con suficientes interpelaciones verificatorias, que desgraciadamente son necesarias. Resulta imprescindible el trabajar con impresora, debido a la cantidad de datos que son necesarios y también a la cantidad de datos que se obtienen de los programas. El único «defectillo» apreciable en la introducción de datos no es que nos podamos salir de rango en los valores, sino que escribamos más decimales de los normales estropeando la presentación del resultado en la pantalla, pero para un usuario profesional esto no tiene sentido.

La presentación es agradable, tal vez tenga excesivos colorines, que suponemos habrán realizado así aprovechando las posibilidades del Spectrum, pero que puede ejercer una impresión negativa en algunos profesinales que confunden lo serio con lo sobrio. Afortunadamente la informática moderna con su nuevo desarrollo de gráficos interactivo tiende a que cada vez su programas presenten un aspecto visual más agradable.

Descripción de los programas

Como los programas van en series cuasiparalelas y para no hacer una crítica pormenorizada de nueve programas el comentario va a ser común para ambas colecciones.

El primer programa de la colección es la Memoria de Cálculo y Cargas. En su inicio nos ofrece la muestra de los valores típicos sobre los que va a trabajar, resultando estos valores los normales en construcción, admitiéndose además una gama de valores más que suficiente que, por ejemplo, llega hasta admitir una presión admisible sobre el terreno de hasta 100 kg/cm2. El programa nos pregunta si hay terrazas, si son voladas, y si hay alguna planta con sobrecarga. Definimos la altura de la cinco plantas, el tipo de cubierta, tipo de fachada, escalera y si hay ascensor.

El programa sólo nos da dos opciones en cuanto a cubierta inclinada: teja y pizarra. En este aspecto es pobre, pues no considera teja de cemento o árabe, cubierta de fibrocemento, de paneles sandwich de chapa, de «shingles asfáltica»...

Referente a las sobrecargas, el programa sólo da opción a que exista una planta con sobrecarga distinta de la general de plantas, lo cual resulta un poco pobre para edificios en que se agrupan diferentes usos.

Las opciones relativas al doblado de las fábricas son pobres también, pues sólo considera tabique, tabicón o carencia de doblado, olvidando tecnologías muy en boga como el yeso cartón y también la escayola.

El programa no pide sobrecarga de uso en terraza o nieve, poniendo en total 200 kg/m², que es una

cifra conservadora.

El juicio general es que se trata de un buen programa que sirve para que un arquitecto redacte su preceptiva Memoria de Cálculo de Estructura de un Proyecto, para visar en el Colegio Profesional y entregar al cliente. Los procedimientos de cálculo son los normalizados.

Los defectos que se pueden seña-

lar son los siguientes:

—Limitación de opciones sobre las que escoger en algunos casos, que contrastan con la gran amplitud en otros.

—El apartado de cálculo de zapatas que se redacta en la memoria así como en aquel en el que se habla del método de cálculo, parece más una clase de estructuras que un documento de un proyecto.

La calificación que merece este programa es excelente.

Cálculo de esfuerzos en pórticos

El siguiente programa rompe la simetría entre ambas colecciones, ya que sólo se presenta para estructuras de hormigón.

Este programa es el que suele caracterizar a la potencia de todo el paquete, ya que es el más crítico, por lo que creo resultará más interesante al profesional que hablemos aquí de las posibilidades que permite.



Inicialmente nos presenta los valores típicos característicos que son los mismos que en el programa anterior. Se nos pregunta posteriormente cuál es el número de nudos de la estructura teniendo como límite superior 80. Después hace lo mismo con las vigas estando el máximo en 80 y el mínimo en el número de nudos. En el programa aparecen otra vez instrucciones sobre los tipos de pilares, ya que el programa no pide número de pilares, sino tipos diferentes de pilares, en cuanto a sección o altura. Estos pilares deben ser predefinidos, no ocurriendo esto con las vigas. En las instrucciones se nos invita a que realicemos un esquema previo de la estructura, numerando las vigas de acuerdo a una norma muy simple y denominando a los nudos en función de su situación en la estructura de acuerdo a una ordenación que también se muestra en el programa, así como la nomenclatura de vigas y pilares que concurren a un nudo, resultando bastante chocante que a las vigas que concurren a un nudo se las llame Bde y Biz. Una vez introducida la topología de la estructura nos llevamos la sorpresa de que han variado las instrucciones sin cambiar el librito, lo cual parece un poco chapucero, este cambio consiste en que hay que dar las cargas ya calculadas introduciendo un peso aproximado de la viga, con lo que se eliminan errores en la introducción de los datos. Así se introducen los datos de la viga, luz y cargas y se obtiene los valores de los cortantes a cada lado y los momentos a cada lado y en el centro. Nos pide que fijamos un valor para la sección de viga, h ó b dándonos como margen entre 15 y 120 cm; si no nos complace la sección de viga tenemos dos opciones, o fijamos otro nuevo valor o introducimos la sección aparte del programa.

El final del programa nos ofrece el cálculo de los momentos hiperestáticos, dándonos además otras constantes de cálculo, que pueden servir como comprobación, que son la rigidez y el coeficiente de reparto. También nos calcula los esfuerzos finales en vigas dando el momento isostático en el centro y los momentos hiperestáticos y cortantes isostáticos en los extremos, y concluye con los momentos finales en los pilares

les en los pilares.

Este programa es brillante y nos hace recordar los terribles esfuerzos que realizaron generaciones de técnicos para hacerse a mano el reparto de esfuerzos mediante el método de Cross, operaciones que el ordenador nos soluciona rapidísi-

mamente y «cerrando todos los nudos», es decir igualando perfectamente los esfuerzos (con dos decimales), cosa casi imposible o por lo menos muy difícil de realizar manualmente.

La crítica más seria que puede hacerse de este programa es que a nuestro juicio han mal utilizado memoria operativa dentro del programa escribiendo instrucciones completamente innecesarias si se hubiera redactado un manual de instrucciones claro. Además debemos añadir que dichas instrucciones son evidentes sobre todo después de haber ejecutado el programa varias veces y sólo sirven para que el usuario teclee la «s» para pedir el cambio de pantalla. Siguiendo por aquí me parece poco imaginativo el usar la «s» para contestar afirmativamente a preguntas y pasar páginas, el «autorepeat» nos puede jugar alguna mala pasada, este defecto ocurre en toda la colección.

Otros cálculos

Los siguientes programas son los del cálculo de vigas, de los perfiles en estructuras metálicas y de las armaduras en las de hormigón. Estos programas calculan todo a partir de las normas usuales en construcción. El programa de Cálculo de Perfiles nos da a escoger entre perfiles IPN, IPE o ambos. Los datos más interesantes que hay que introducir son; n.º de plantas, n.º de vigas, y pilares por planta, la topología de la estructura (aquí son estéreas), la carga y la luz de cada viga. Obteniendo el programa para cada viga, los cortantes sobre los lados, el momento en el centro, el tipo de perfil, la tensión de trabajo, las flecha y su relación longitud flecha y el peso de la viga. Además nos da el peso de vigas por planta, las cargas en los pilares por planta y las cargas totales acumuladas. La capacidad de cálculo de este programa abarca 176 vigas.

Para el programa de cálculo de armaduras en vigas, el programa pide un diámetro para armar, si es demasiado el programa probara

con armaduras de tamaño menor. hasta el 2 ø 10. Si el diámetro es mayor aumentará el de las barras para poder armar todo en una capa. El programa pide características del pórtico, n.º de plantas y vigas a calcular. Para cada viga nos pide un número de datos; canto, ancho, luz, cortantes en los lados, momentos en los extremos y en el centro. Después nos pide la topología de la estructura. Los resultados que nos ofrece el programa son: Arrangues izquierdo y derecho calculando las armaduras superior e inferior, lo mismo en el centro del vano, así como la armadura a cortante. También presenta los cortantes hiperestáticos y para armar así como los estribos en los arranques. Finalmente nos da las cargas verticales en pilares, en cada planta y totales por planta.

En la entrada de esfuerzos no permite corregir el primer dato, sino tan sólo el segundo. Hay que considerar que sólo se deben meter las vigas diferentes que existen a armar, no todas las existentes, pues aunque sea evidente, se tiende a introducir todas las vigas existentes

Al no haber gráficos en el programa, no podemos definir la longitud del armado, por lo que hay que completarlo con un cálculo manual, lo que es verdaderamente un fallo, aunque excusable porque no debemos olvidar que estamos trabajando con un Spectrum.

Lo siguiente es el cálculo de armaduras de pilares en estructuras de hormigón y cálculo de perfiles de pilares en estructuras metálicas.

El programa de cálculo de armaduras nos solicita la definición de la estructura, plantas y pilares por planta, la dimensión de los pilares, las cargas y momentos por plantas. El programa nos ofrece el cálculo de las cargas totales acumuladas por planta. Las armaduras las calcula ofreciendo además una serie de datos adicionales como son; dimensiones, carga vertical, momento en los ejes X e Y, excentricidad según los mismos ejes, excentricidad adicional y total según los ejes. Y por supuesto las armaduras, con la carga que soportan y los estribos.


El programa de cálculo de perfiles en pilares nos da a escoger entre tres tipos de pilares; 2-UPN soldadas a tope, 2-UPN empresilladas, y perfil HEB. Después de definir la estructura y las cargas, momentos y altura de cada pilar, el programa ofrece los resultados que son; carga vertical, momentos según los ejes, altura del pilar, perfil del pilar, momentos de inercia, radios de giro, momentos resistentes, coeficiente de pandeo, sección, tensión de trabajo y peso del pilar, además nos da el peso total por planta y el peso total.

Este programa presupone que entramos con valores calculados previamente, como todos los anteriores el trabajo de introducción de datos se multiplica enormemente por la independencia de los programas. Lo más espectacular reside en que el programa contiene todos los datos de los perfiles HEB, UPN soldadas y empresilladas.

Los programas de Cálculo de cimientos son lo más simple de la colección aparentemente, su funcionamiento es correcto y los resultados que nos ofrece son; tipo de zapata, pilares centrado o descentrados según una o dos direcciones. Cargas y momentos sobre la zapata, excentricidades, dimensiones de las zapatas, armaduras.

Comentario general

La crítica general más razonable que puede hacerse a esta colección



de programas es que no hayan intentado realizar una colección compacta, que tuviera solución de continuidad con la ejecución de los diferentes programas, así una vez cargado el primero el programa almacenará los datos oportunos para que no tuvieran que ser introducidos en el siguiente. También resulta inconveniente mostrar las instrucciones dentro del programa y sobre todo tan repetidamente como se hace aquí, creo que se debe considerar al usuario lo su-

ficientemente inteligente como para suponer que puede trabajar con el manual al lado y que pueda comprender todo, ya que con poca experiencia en el manejo de estos se puede adquirir un control del programa bastante positivo. Los manuales de instrucciones son un poco deficientes.

La solución de continuidad es complicada, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos con programas grabados en *cassette* y con un ordenador pequeño, además probablemente motivos económicos indujeron a Paraninfo Soft, S. A., a separar los programas independizándolos porque tal vez el precio de una colección de programas no debe superar el precio de un microordenador. Esperemos que esta creencia cambie, ya que a nuestro juicio vale más la propia capacidad de los programas que muchas de las máquinas.

Cesar Hernández

Tenemos que agradecer la colaboración prestada por el arquitecto en ejercicio D. Juan Luis Mateo Jiménez, que ha comentado conmigo estos programas y que ha realizado una impresión general sobre la colección.

«La primera sorpresa al trabajar con los programas es ver que dan muchos más resultados y datos de los que el usuario de un microordenador puede esperar.

Los programas pueden cubrir las necesidades de un estudio de Arquitectura en general, aunque existe la necesidad de apoyar los programas con algunos cálculos manuales y dibujos exteriores.

Pero lo más impresionantes es la relación calidad-precio. Por unas 60.000 ptas. se consigue un apoyo estructural importante, que cubre la mayoría de los casos que ocurren en edificación, a excepción de muros.

Para muchos sera más interesante comprarse estos programas y un Spectrum, en vez de pagar el programa de estructuras del ordenador profesional que posean. Otro punto interesante es la rapidez. Con un ordenador con capacidad limitada parecía lógico pensar que los cálculos y elección de perfiles



durará un cierto tiempo, y son prácticamente instantáneos. El resumen es que son unos programas francamente interesantes y a un precio asequible». El resumen es que estamos ante una auténtica colección Profesional excelente.





| NFORMATICA | C/ HORTALEZA, 53 | 28004-MADRID | TEL.: (91) 231 57 64-232 26 40

n el cartucho aparecen dos copias, una ejecutable con RUN v otra, sin autoejecución, que se puede cargar con LOAD, aunque está pensada para su uso con MERGE, como veremos más adelante. El programa principal está escrito en BASIC y en el mismo cartucho hay una serie de subrutina, a las que se accede desde un menú cargándose las adecuadas, con la ventaja que supone al no ocupar mucha memoria. En este programa principal nos aparece un menú inicial que nos indica las posibilidades que tiene el programa: ocho útiles rutinas localizables a partir de 64000. Dentro de esta serie de rutinas tenemos desde un renumerador de líneas a un mapa de memoria. La lista de rutinas

-Renumerador de líneas (A). Funciona bastante bien a excepción de saltos con expresiones variables como puede ser:

GOTO 1000*S

imposibles de renumerar automáticamente. En este caso el programa nos indica que se ha encontrado una expresión no renumerable. Se puede especificar el número de la primera línea, así como el incremento entre líneas.

—Elimina sentencias REM, que durante la programación previa nos han podido servir como indicativos (B). Revisa línea por línea, siendo un buen sistema para ahorrar memoria en los programas finalizados.



Periódicamente aparecen programas destinados a facilitarnos la programación en BA-SIC, con comandos y opciones que faltan en el Spectrum. En este caso es Dimensión New quien nos presenta un producto de este tipo. La versión que comentamos viene en microdrive, lo que mejora su velocidad de carga.

-Mapa de memoria (C). Es una rutina muy útil, que no es necesario cargar, ya que está en BA-SIC, dentro del programa principal del Help. Nos indica la memoria que ocupa el programa, las variables y gráficos definidos, además de la memoria aún disponible.

—Borrador de bloques

de líneas (B). Util cuando el número de líneas a borrar es grande.

-Compactador de programa (C). En el Spectrum, dificilmente resulta muy útil, ya que los espacios no hace falta ponerlos. Revisa todo el programa, quitando todos los códigos de control, así

sarios ahorrando memoria.

—Cambia instrucciones (F). Busca en el programa las instrucciones o letras que queramos y las cambia por las deseadas. Puede ser útil en casos especiales como adaptar programas de pantalla a impresoras cambiando PRINT POR LPRINT o cambiar el nombre a alguna variable.

 Listado de variables (G). Puede ser interesante para programas largos, ya que nos muestra una lista de todas las variables, numéricas y alfanuméricas de nuestro programa, incluvendo las variables dimensionadas. Pero que no se asuste nadie, pueden aparecer las variables X\$, V\$, W\$, W y V que son las del Help, que permanecen a pesar de que, como veremos, el programa desaparece al ejecutarse la rutina.

—Variables a cero (H). Actúa poniendo a cero las variables que se havan definido, a diferencia de CLEAR, que las borra.

-Salida (I). Va directamente al comando STOP del siguiente menú.

Una vez que se elige la subrutina, se carga desde el microdrive la deseada. La ordenación corresponde al nombre que poseen en el cartucho.

Una vez cargada la rutina pasamos al segundo menú, en el que se nos indica las posibilidades de cargar el programa a depurar desde microdrive o cassette, ejecutar la rutina deseada, volver al menú o como los espacios innece- parar la sesión. Hay que

hacer notar que aquí tiene el programa su punto más flaco, ya que borra las líneas del programa Help, para lo cual tarda casi dos minutos, que es, en nuestra opinión, un tiempo excesivo.

Posteriormente se ejecutará nuestra rutina, que generalmente no tarda mucho a no ser que le digamos que renumere muchas líneas o el programa sea largo.

En cuanto a nuestro programa se puede decir que habrá que tener algunas precauciones. No debe contener líneas comprendidas entre 9950 y HELP PROGRAMACION © DIMensionNEW

OPCIONES

A.-Renumerador. E.-Compac Prog
B.-Elimina REM. F.-Cambia Com.
C.-Mapa Memoria. G.-Listar Var.
D.-Borra lineas. H.-Var. a Cero
I.-Salida.

indica una opcion

Pantalla informativa del programa

9999, así como tampoco una variable v\$() o llenar toda la memoria, ya que hay que dejar del orden de 5K para el código máquina y el programa. No obstante, podemos disminuir los problemas cargando sólo la rutina en código máquina a partir de 64000.

En síntesis, es un programa con algunos puntos flojos que pueden servir para «decorar» o depurar nuestros programas ya hechos. Su utilidad como ayuda a la programación es menor, aunque algunas de las opciones pueden ser interesantes.

...MI ORDENADOR ES SINCLAIR, MI SERVICIO TECNICO ES HISSA...

Y es lo lógico. Si has elegido el mejor microordenador del mercado, no vas a repararlo con cualquiera.



Sólo Hissa te puede garantizar la utilización de piezas originales SINCLAIR y expertos técnicos en reparación.

Y recuerda que no tendrás sobresaltos con el precio.

"COSTE ESTANDAR POR REPARACION"

ZX 81: 3.150 Ptas.

Spectrum 16K: 5.250 Ptas.

Spectrum 48K: 6.300 Ptas.

Acude a la delegación **HISSA** más cercana...

C/ Aribou, n.º 80, piso 5 º 1.º Telfs: (93) 323 41 65 - 323 44 04 08036 BARCELONA C/. San Sotero, n.º 3 Telfs.: 754 31 97 - 754 32 34 28037 MADRID C/. Avda. de la Libertad, n.º 6. Blog. 1.º Entl. Izq. D. Telf. (968) 23 18 34 30009 MURCIA

> Avda. de Gasteiz, n.º 19 A - 1.º D Telf. (945) 22 52 05 01008 VITORIA

P.º de Rondo, n.º 82, 1.º E Telf.: (958) 26 15 94 18006 GRANADA

C/. Travesia de Vigo, n.º 32 - 1.º Telf. (986) 37 78 87 6 VIGO

C/. 19 de Julio, n.º 10 - 2 º local 3 Telf.: (985) 21 88 95 33002 OVIEDO

> C/. Atares, n.º 4 - 5 º D Telf. (976) 22 47 09 50003 ZARAGOZA

Juegos

NIGHTSHADE

ABC Soft Spectrum 48 K 2.100 ptas.

De una ciudad apacible, y tranquila, Nightshade pasó a ser un lugar sombrio y desolado donde im-

peran las tinieblas y las fuerzas del mal sembraron con sus maleficios la oscuridad. Todos aquellos temerarios exploradores que se adentraron en la ciudad para desentrañar su misterio no volvieron jamás. Sin embargo, a pesar de todos los peligros que aguardan tras sus muros tu aventurero se dispone a atravesar la ciudad y destruir los demonios y fantasmas que la habitan, para ello cuenta con cinco vidas, en cada una de ellas puede tener hasta tres contactos con los demonios, cambiando a un color diferente cada vez, primero amarillo, después verde y al tercer contacto

Cuando el aventurero atraviesa una puerta o gira sobre una casa, los muros de esta desaparecen. quedando en su lugar una línea blanca uniforme que no podrá ser atravesada a no ser que sea discontinua, en este caso indicaría que hay una puerta. Los muros desaparecen para que podamos ver los movimientos del explorador al entrar en las casas.

El objetivo del aventurero es, como debemos suponer, encontrar y destruir los demonios que, están representados en la parte inferior de la pantalla y, una vez que acabe con ellos, desaparecerán las tinieblas y toda la ciudad pasará a su poder.

En cuanto a los gráficos exhibidos hay que decir que se han reali-

Control: El juego puede funcionar tanto por teclado como por joystick.

Jugadores: Uno.

Gráficos: Excelentes gráficos en 3 dimensiones.

Nivel de dificultad: Depende de las situaciones; en general, se mantiene la dificultad a lo largo de todo el juego.

Originalidad: Reside principalmente en la combinación de las 3 dimensiones con la buena definición de los gráficos.

Conclusión: Es un juego interesante por la dificultad que encierra conseguir el objetivo final. En un principio los porcentajes que se obtienen del juego son bastante bajos.

Nightshade, comienza la aventura contra los cuatro enemigos de la humanidad *Irepresentados* en la parte inferior de la pantalla).

Estamos en una ciudad llena de fantasmas, pero a diferencia de otros juegos de Ultimate, en este podemos disparar a los enemigos.



zado mediante un novedoso proceso llamado «Filmation II», en tres dimensiones, que consigue crear

una perspectiva más realista en los movimientos y dan una verdadera sensación de participación en el juego; destacando, además, los gráficos de las casas y los fantasmas que son bastante originales.

HYPERSPORTS

ERBE Software Spectrum 48 K 2.100 ptas.

Como hemos podido observar día a día el deporte gana nuevos adeptos y, por ello, no es de extrañar que el mercado del *software* reciba continuamente nuevos juegos cada vez más atractivos sobre los más variados deportes.

En realidad este juego tiene ya un fuerte precedente en versiones similares aparecidas en vídeojuegos y en otros desarrollados también para Spectrum, aunque las pruebas que incluye son diferentes: natación, tiro al plato, potro, tiro con arco, triple salto y levantamiento de peso.

Cuanto más deprisa se pulsen las teclas de control mayor será el impulso que reciba el deportista y más posibilidades tendrá de superar la marca. A los usuarios del Spectrum normal (con teclado de goma) quizás les resulte un poco más difícil que a los del Spectrum plus.

La puntuación que consigues se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, mientras que los records de cada especialidad obtenidos hasta el momento aparecen en la parte superior derecha.

Los gráficos son de gran calidad dando una buena definición y visión del atleta en todos sus movimientos.

Tiro al plato.
Una de las
pruebas más
divertidas...
ihasta
que se falla!

SCORE 11869 ARA
27000
1st 8600 COB
3100 BIL
3RD 3000 NIC

SCORE 14263 RAR STATES OF THE STATES OF THE

Salto al potro, una prueba como otra cualquiera para acabar de romper su joystick. Control: Teclado o joystick.

Jugadores: Uno.

Gráficos: Muy buenos, destacando los movimientos de los atletas.


Sonido: Bastante conseguido, sobre todo los aplausos del público.

Nivel de dificultad: La dificultad es creciente a medida que se superan las pruebas.

Originalidad: La amplia gama de juegos deportivos resta originalidad a éste, lo que no es motivo para que no sea interesante.

Conclusión: La competitividad es el aliciente de este juego, ya que almacena los records conseguidos por cada participante. Muchos de los aficionados que se animan a comprar un microdrive, lo hacen buscando la comodidad que supone el uso de estos aparatitos. Y, obviamente, todos desean almacenar en ellos los programas que más utilizan—juegos principalmente—. La desilusión llega en seguida al darse cuenta aun en el caso de que fuera posible usar este cómodo sistema, no se sabe cómo.

MICRODRIVE, el gran desconocido



n el presente artículo no se exponen técnicas maravillosas ni remedios infalibles. De hecho, hay muchos programas que no pueden almacenarse en microdrive. Pero es seguro que con lo que se comenta, muchos van a ser capaces de meter en cintura alguno de sus programas rebeldes.

Además se darán una serie de consejos de uso general para los usuarios de *MICRODRIVE*, EL GRAN DESCONOCIDO.

Conversión de formato

Son varios los problemas que se presentan al aficionado a la hora de realizar la conversión cassettemicrodrive, pero podemos dividirlos en dos grandes grupos: los referentes a la memoria disponible y los relacionados con el cambio medio, que supone la alteración de las instrucciones de carga.


El hecho de conectar un *Interface* I supone que el usuario contará con 79 bytes menos de RAM. En efecto, para el correcto funcionamiento del mencionado interface—sin el que los microdrives no pueden funcionar—, es necesario ampliar el número de variables del sistema. Realmente 58 bytes no son muchos (un 0,16 por ciento de la memoria de un Spectrum 48 K). Pero aquí no acaba la cosa, pues esto es sólo del interface. Si hace

uso de un *microdrive*, el sistema necesita otros 595 bytes por cada canal abierto. Recordemos que un LOAD, SAVE,... supone la apertura y cierre automático de un canal. De estos, 512 bytes corresponden al buffer de datos. (En la jerga informática, el término buffer corresponde a un área de memoria destinada al intercambio de información entre entre periféricos de distintas velocidades).

Por tanto, en el mejor de los casos, por ejemplo el escribir un LOAD * «m»; 1; «xxxx» supone

— se dispondrá de 79 + 595 = 674 *bytes* menos que si se trabajara con cinta de *cassette*.

— no se podrá trabajar en el es-



«Bytes», el tema se presenta algo más complicado, pero algo puede hacerse. En el siguiente apartado encontrará información sobre el tema.

En el caso mencionado, cargue el primer bloque haciendo uso del comando MERGE. De esta manera evitará que el programa se autoejecute al entrar, y así podrá echarle un vistazo. Entre otras cosas, encontrará una o varias líneas de programa donde se indica la carga del resto de los bloques

Bloque numero 1 Nombre: Monsters Longitud: 109 No es un CODE

Bloque numero 2 Nombre: 1

Longitud: 6912 Comienzo: 16384

Bloque numero 3

Nombre: 1

Longitud: 9471

Comienzo: 23296

pacio comprendido entre las direcciones 23734 y 24408.

Estas dos formas de «ver la vida» corresponde a una única realidad, pero dan fe de los dos problemas que se plantean: la cantidad de memoria disponible y el lugar donde se dispone

Memoria: Cantidad disponible

El porcentaje de la memoria sustraída sigue siendo pequeño (1,3 por ciento con 48 K de RAM). Sin embargo, esto puede crearnos problemas en algunos casos.

Todos los «maníacos cazamarcianos» saben que hay programas —los mejores—, que ocupan hasta

el último byte de la memoria disponible. Evidentemente, un programa de este tipo, que ha sido pensado para funcionar con cinta magnética, no podrá ser nunca almacenado en microdrive ya qe el funcionamiento de ambos programa y microdrive— requieren una cantidad de memoria que el ordenador no dispone.

Pero, ¿cómo saber si el programa que nos ocupa necesita o no más memoria de la que podemos darle?

Típicamente un programa comercial consta de varios bloques, el primero de los cuales suele estar en BASIC y se encarga de gestionar la entrada del resto. Si el programa fuera de un solo bloque del tipo (LOAD, a saber). También verá posiblemente un CLEAR x. Si el número x es más bajo que 24610, los problemas que se plantean son mucho más serios, y deberá usar las estrategias del siguiente apartado. La prueba más fiable que pueda hacerse es ver si el CLEAR hace referencia a un RAMTOP por encima de PEEK 23641 + 256*PEEK 23642 + 595, antes de que realicemos todos los cambios pertinentes.

Porque, en efecto, hay que hacer cambios. En primer lugar se deberá modifr las instrucciones LOAD ""CODE por otras más apropiadas al nuevo entorno. Tome nota cuidadosamente de los posibles números que pudiera haber después del CODE. Se refieren a las direc-

OFERTA DE SUSCRIPCION

REVISTA EXCLUSIVA PARA USUARIOS

Te ofrece la posibilidad de suscribirte con unas condiciones muy ventajosas para ti:

- Recibir puntualmente, en tu domicilio la publicación TODOSPECTRUM que durante 12 meses te proporcionará lectura, programas, ayuda, entretenimiento, etc.
- **2** Consigue un práctico regalo:



Una obra fundamental en la biblioteca de los aficionados al Spectrum:

- Reglas y herramientas del Basic.
- La técnica de los organigramas.
- El fabuloso mundo de las rutinas.
- Variables y cadenas.
- Funciones matemáticas usuales.

Esta publicación, escrita con estilo ameno y práctico, te ayudará a sacar todo el partido posible a tu máquina.

- **3** La opción de ser protagonista. Tú puedes tener una participación directa con tus comentarios, programas, sugerencias, etc.
- 4 Obtener premios importantes con tus programas, y temas de interés.

EN DEFINITIVA, TODO SON VENTAJAS

No dejes pasar esta oportunidad, suscribete a "TODOSPECTRUM", cumplimentando hoy mismo el cupón de respuesta adjunto.



YA ESTÁ A LA VENTA



PIDALA EN SU QUIOSCO HABITUAL O SOLICITELA A:

INFODIS, S.A.

Bravo Murillo, 377 • 28020 Madrid

TOE PEOIDO de Recto de 222 de 200 de

Ruego ne emien ito ne resemble par la presentation de en la presen

ciones donde deben introducirse los programas. Caso de existir, son indicio claro de que la posición en la que entraría el programa es otra, lo que requiere especial atención.

Pero bien pudiera ocurrir que después de hacer las modificaciones, el ordenador nos de un error del tipo «RAMTOP not good» o «Out of Memory». En efecto, los cambios supondrán casi siempre un aumento de la capacidad de memoria que ocupa el programa BASIC. Y esto, unido a lo que necesita el microdrive... Pero no de-

sespere. El problema puede tener solución: vamos a comentar algunos trucos que usados en el programa BASIC, permiten reducir memoria. Este tipo de apaños son extremadamente populares entre los usuarios del ZX-81 versión 1 K.

Los más efectivos son los que eliminan los números. Así, si usa mucho un cierto valor, como tal vez «255», resulta conveniente convertirlo en una variable. Los números poco usados deberán convertirse en cadenas. Asi RAN-DOMIZE USR xxxxx, puede es-

cribirse como RANDOMIZE USR VAL «xxxxx». De este modo ahorraremos 3 bytes. Otras estrategias de asignación pueden verse en la tabla 1.

Tabla 1			
N.º	Equivalente	Bytes ahorrados	
0	NOT PI	4	
1	SGN PI	5	
3	INT PI	5	
n	VAL "n"	3	
n < 255	CODE "caract ascii"	2 mínimo	

10 DEF FN B(W)=PEEK W+256*PEEK (W+1)
20 LET SUM=0:LET IX=23296:LET RUT=234

20 LET SUM=0:LET IX=23296:LET RUT=2340 0

30 FOR I=0 TO 14:READ A:POKE RUT+I,A:L ET SUM=SUM+A:NEXT I

40 IF SUM<> 1396 THEN PRINT "ERROR en el DATA": BEEP 1,40: STOP

50 CLS :LET N=0

100 LET N=N+1:RANDOMIZE USR RUT:PRINT '
INVERSE 1; "Bloque numero "; N

110 PRINT "Nombre: ";:FOR I=1 TO 10:PRI NT CHR\$ PEEK (I+IX);:NEXT I:PRINT

120 PRINT "Longitud: ";FN B(IX+11)

130 IF PEEK IX<> 3 THEN PRINT "No es un CODE":GO TO 100

140 PRINT "Comienzo: ";FN B(IX+13):GO T O 100

150 DATA 221,33,0,91,175,55,17,17,0,205 ,86,5,48,242,201

160 REM

170 REM RUT LD IX,5BOOH

180 REM XOR A; Cabecera

190 REM SCF ;LOAD

200 REM LD DE, 17; Longit

210 REM CALL 0556H

220 REM JR NC, RUT

230 REM RET

El lector se preguntará por qué tenemos tanto interés en eliminar los números. Los números son voraces respecto a la memoria que necesitan. Sólo por existir, ocupan 6 bytes. A esto hay que añadirle un byte por cada cifra que posea. Así el «0», ocupa 7 bytes, y el «0000», 10 bytes. De los 6 bytes indicados, uno es el «código de número» (14d, 0EH) y los otros cinco, su equivalente en el formato de punto flotante. Más información sobre esto, en el capítulo 24 del Manual del Usuario.

Otra recomendación en la misma línea es el uso de variables de una sola letra o de variables en los GOTO o GOSUB.

Volvemos al asunto que teníamos pendiente.

Al usar el programa alguna vez, habrá observado si alguna de las partes es un dibujo de presentación. Caso de ser así, téngalo en cuenta para no grabarlo. Por una parte, le ahorrará una memoria sustancial. Por otra, dada la velocidad de los *microdrives*, no va a tener mucha oportunidad de admirarla.

A continuación, numere los bloques «útiles» y asigne a cada uno un nombre. Es una buena idea que el nombre sea precisamente el número asignado, pues son preferibles los nombres cortos. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Cargue en primer lugar el programa lector de cabeceras que proponemos (prog. 1). Anote las longitudes y

comienzo de los bloques que van apareciendo. Elimine de la lista los que no considere útiles (dibujo, instrucciones...). Una vez acabada la labor, borre el programa. A continuación escriba CLEAR xxxxx, donde xxxxx es el número que aparece con el CLEAR del programa que va a copiar.

Repase la hoja donde apuntó la distribución de las instrucciones de carga. Si la primera es LOAD ""CODE, escriba esto mismo. Si fuera LOAD ""CODE xxxxx, hágalo igualmente. Cualquier otra posibilidad se resuelve del mismo modo. Ponga en marcha la cinta y espere a que finalice la carga. Escriba ahora SAVE *«m»; 1; «1» CODE com, long donde long es la longitud anunciada por el programa lector de cabeceras y com es la dirección de comienzo del programa y será la indicada en el CODE de carga, o más corrientemente en su defecto el mostrado por el programa 1. El número 1 hace referencia al orden, aunque el nombre puede ser cualquiera, preferiblemente corto.

Repita la operación tantas veces como partes tenga el programa.

Cargue de nuevo el programa BASIC de gestión, pues es el turno de modificarlo. Deberá sustituir todos los LOAD por LOAD *«m»; 1;«nom» CODE, donde nom es el nombre dado a cada sección (un número según la recomendación hecha). Si hay muchos bloques, puede ser interesante hacer uso de un FOR-NEXT.

Grabe este programa de la forma SAVE *«M»; 1; «nom» LINE 1, donde nom es el nombre del programa, lógicamente el mismo de la versión *cassette*. Si todo ha ido bien podrá echarse una partidita. En otro caso, revise todos los pasos, tal vez haya cometido un error, o no haya tenido en cuenta algún detalle.

Memoria: posición

Como ya adelatábamos, los problemas pueden venir no por limi-



tación de la memoria disponible, sino porque el *Microdrive* y el *interface* necesitan la misma zona de memoria que el programa. Lamentablemente, de hecho, este es el caso más frecuente. La solución es más delicada y requiere una cierta labor de programación en código máquina. Es el caso típico de programas que cargan de un solo bloque el dibujo de presentación, el programa BASIC y el programa en código máquina. Veamos cómo se

resolvió el problema para un divertido juego: «MONSTERS IN HELL».

El programa tiene tres bloques, de los cuales eliminamos el central, que es un dibujo de presentación. El tercer bloque lo grabamos en posiciones más altas de memoria, concretamente en 45056:

LOAD ""CODE 45056 SAVE *"m"; 1; "MONS. COD." CODE 45056,9471

- 1 PAPER 0: INK 0: BORDER 0: CLS
- 2 CLEAR 45000:LOAD *"m";1; "Mons.COD"C ODE
- 3 FOR I=O TO 11:READ A:POKE 45056+I,A :NEXT I:RANDOMIZE USR 45056
- 4 SAVE *"m";1; "MONSTERS"LINE 1
- 5 DATA 1,255,36,17,0,91,33,0,176,237, 176,201

Ahora retocamos el programa y los grabaremos igualmente. Es el que hemos llamado Programa 2.

Al cargarse, dará el mensaje de error «Out of Memory». Pero no tema, bastará con hacer GOTO 4 para solucionar el problema.

Consejos

Nombres: Un problema que presenta el CAT del *microdrive*

El tiempo de acceso a la información se reduce considerablemente

frente a otros sistemas de almacenamiento en disco (o incluso la cinta del Spectrum) es que nos ofrece información sobre el tipo de archivo que se trae entre manos. Para conservar esta útil posibilidad, podemos introducirla de forma implícita en el nombre. Si usamos tokens, podemos determinar inmediatamente el tipo de archivo reservando para ello un único byte (carácter) del nombre. Así un programa en código máquina puede caracterizarse por el token «CO-DE», las matrices con «DATA». Los programas requerirán más letras: «.BSC» para BASIC, o «.TXT» para los textos. Así el programa de cabeceras puede llamarse «CA-BEZ.BSC». Las restricciones en la longitud del nombre compensan con creces la información que proporciona.

CAT con 40 títulos: El comando CAT no es capaz de dar más de 20 nombres antes de que aparezca el mensaje de «scroll?». El programa que proponemos (prog. 3) eleva este número a 40, con la contrapartida de usar un sector de microdrive, que borrará de forma automática al acabar.

Reducción del tiempo de acceso: Para la reducción del tiempo de acceso, hay dos posibles estrategias a seguir. Una no requiere el empleo de mucha materia gris, y por tanto no es óptima. Se trata de hacer varias copias del programa en cuestión dentro del mismo cartucho. Esto se realizará cómodamente del siguiente modo:

POKE 23791, n de copias: SAVE *"m"...

El POKE se hace sobre la variable del sistema COPIES, que guarda el número de copias a realizar. El valor usual es 1.

El motivo de la rapidez se debe a que, si bien el *microdrive* tiene una velocidad de transferencia bastante alta, el tiempo de acceso deja bastante que desear. Reduciendo el tiempo que pasa hasta que se localizan los datos, habremos ganado bastante tiempo del total.

El segúndo método requiere algo más de elaboración, pero no supo-

```
CAT ampliado
10 REM
20 REM
30 POKE 23658,8:REM Mayusculas
40 LET M$="Usamos la impresora? (S/N)"
     :GO SUB 1000
50 IF D$<> "S" AND D$<> "N" THEN BEEP
     .1,40:GO TO 40
 60 LET P$=D$
 70 LET M$="Drive no>>":GO SUB 1000
 80 LET D=VAL D$
 90 CLOSE # 10
100 OPEN # 10; "M"; D; "?"
110 CAT #10; D: REM CAT al drivE
120 PRINT #10; CHR$ 0; CHR$ 0: REM Fin del
130 CLOSE # 10
140 OPEN # 10; "M"; D; "?"
150 LET A$=" "
160 LET A$=A$+INKEY$ #10:LET J=LEN A$
170 IF A$(J) <> CHR$ 0 OR A$(J-1) <> CHR$
      O THEN GO TO 160
180 CLOSE # 10:ERASE "M"; D; "?"
190 LET S=2: IF P$="S" THEN LET S=3: REM
     Canal de salida
200 FOR A=1 TO J-2
210 IF A$(A)() CHR$ 12 THEN PRINT #S; A$
     (A);:GO TO 240
220 IF A$(A+1)=CHR$ 13 THEN PRINT #S:PR
     INT #S,:GO TO 240
230 PRINT #S,
```

250 PRINT TAB 10; "Drive: "; D: STOP

000 INPUT (M\$); D\$: IF D\$="" THEN GO TO 1

240 NEXT A

010 RETURN

000

ne ningún tipo de contrapartida. Sin embargo, sólo podrá usarse en cartuchos que tengan previamente almacenados pocos programas. Cuando se aplica, puede reducir significativamente el tiempo de acceso en programas de varios bloques. Y lo que puede ser más importante, alarga la vida de las cintas, al reducir el intervalo de funcionamiento de éstas.

Simplemente pretendemos que la carga de los programas se realice inmediatamente uno detrás de otro, sin que sea necesario dar una vuelta completa de búsqueda. Al acabar de grabar el primer bloque, la inercia del motor sigue haciendo girar a la cinta un cierto tiempo (aproximadamente un cuarto de su longitud). Al efectuar una grabación, se hace necesario dar una vuelta completa a la cinta para

Es posible obtener catálogos con 40 títulos


buscar los sectores libres. El programa se empezará a grabar en los primeros espacios vacíos que se encuentren, esto es, a partir del punto donde se paró. Si nosotros fuéramos capaces de hacer girar el cartucho de modo que la cabeza se posicionara justo después del bloque a continuación de otro. Como se comentaba, el método es sólo efectivo si usamos cintas vacías, ya que cuando usamos cartuchos con varios programas, la asignación se hace según el espacio libre con el que se cuente.

Varios Microdrive: Aquellos usuarios que disponen de más de un microdrive, habrán notado alguna vez que si cargan programas en BASIC que se auto-ejecutan, y el cartucho se halla en una unidad distinta de la que se ha grabado, el proceso acaba siempre en un desastre. Esto es debido a que la instrucción de carga hace necesariamente referencia a una unidad, que puede ser otra distinta de la que está funcionando en ese instante. Para solucionar el problema, deberá usarse la siguiente rutinilla:

LET D=PEEK 23766: REM no del microdrive en función LOAD *"M"; D; "nombre"...

El PEEK proporciona el número de unidad que está funcionado en ese momento, y por tanto, la que tiene el cartucho con el programa que se ejecuta.





n meses anteriores ya dimos las ideas básicas de funcionamiento del microprocesador Z-80 y aprendimos unos conocimientos imprescindibles como son los de convertir de decimal a hexadecimal, el sistema binario, la estructura interna del microprocesador, etc.

En este artículo vamos a ver algunas de las instrucciones del ensamblador y su uso, para lo cual haremos algunos programas sencillos donde se ve cómo usarlas.

Una sencilla suma

Nuestro primer programa va a realizar una suma de dos bytes y nos va a dejar el resultado en una posición de memoria de modo que luego podamos verlo por medio de la instrucción PEEK del BASIC.

Para ello vamos a usar dos instrucciones: LD y ADD. La primera es una abreviatura de «LOAD» que significa literalmente «cargar», su uso básico es el de mover un dato de un sitio a otro, o dicho de otro modo, cargar una posición de memoria con el contenido de FIGURA 1

tud de modos distintos de uso. pero en todos ellos detrás del nombre de la instrucción se dan dos parámetros. El primero indica el lugar donde se va a almacenar el dato y el segundo dice de dónde se saca. Por tanto, si decimos LD xx,vv; estamos haciendo que el

Leer en R el primer sumando desde 60500.



Sumar a R el segundo sumando (60501).



Guardar el resultado en 60502.



volver al BASIC

direccionamiento existentes que indicamos en capítulos anteriores se pueden usar con esta instrucción, aunque no se permiten todas las mezclas. En este capítulo y posteriores veremos los que están permitidos.

La otra instrucción que hemos comentado es ADD (suma). Esta, como su propio nombre indica, suma de dos números de un byte. Del mismo modo que en la anterior, aquí también hay que indicar de dónde se sacan los dos números a sumar y se puede decir lo mismo respecto a los modos de direccionamiento y restricciones existen-

Una vez hechas estas indicaciones, hagamos un esquema básico del funcionamiento del programa. Este esquema nos servirá de base para realizar posteriormente diversas variantes en las que veremos distintos modos de direccionamiento y explicaremos sus ventaias e inconvenientes.

El organigrama básico se da en la figura 1. Como se ve su sencillez es extrema y se pueden dividir en tres pasos principales:

- Coger el primer número a sumar.
 - Sumarle el segundo.
- Guardar el resultado en la dirección de memoria indicada.

Aunque todas las operaciones se podrían hacer en algunos casos en varios de los registros de Z-80, vamos a usar el Acumulador (A) para irnos acostumbrando a usarlo, ya



9 ENTONCES FUE CUANDO 000111 00011101 1111

que es el más versátil y el que más posibilidades ofrece.

Supongamos que los dos números a sumar son 127 (7Fh) y 42 (2Ah). El sistema más sencillo y rápido (el tiempo que tarda el microprocesador en hacerlo) de sumarlos es utilizar el direccionamiento inmediato. Como se recor-

dará, en este tipo de direccionamiento el número que se lee es el que se indica en la misma instrucción. De modo que la primera orden sería "LD A,127". Que hace que se carge el número 127 en el acumulador. Con lo que el primer paso ya está realizado. La segunda instrucción a dar es la que hace que se sume 42 al número almacenado en el acumulador. Para ello utilizaremos otra vez el direccionamiento inmediato y haremos "ADD A,42". Que realiza esta suma y deja el resultado en el mismo acumulador. Por último, hav que guardar este resultado en unamemoria para que al volver al BA-SIC podamos recuperarlo. Esto se hace con la misma instrucción LD. pero cambiando el modo de uso, ya que ahora será "LD (dddd), A". Esto indica que el contenido del

acumulador se almacena en la memoria indicada por dddd (que debe ser un número entre 0 y 65535). Existe también (y la usaremos posteriormente) esta misma instrucción, pero con los parámetros cambiados. Es decir "LD A,(dddd)" que saca el contenido de la memoria dddd y lo mete en el acumulador. La diferencia entre ambos tipos de direccionamiento se muestra en la figura 2. En 2a se ve el direccionamiento inmediato. que coge el valor inmediatamente posterior a la instrucción y lo guarda en el acumulador. En 2b se ve cómo este valor (considerado como 16 bits) se usa para direccionar una memoria, cuyo contenido es el que se mete en el acumulador. En el caso que estamos tratando usamos, como ya hemos dicho, "LD (dddd), A", debiendo susti-



SUSCRIBASE POR TELEFONO


- * más fácil,
- * más cómodo,
- * más rápido

Telf. (91) 733 79 69

7 días por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRIBASE A

Todospectrum



EA60		2	ORG	60000
EA60	3E7F	10	LD	A, 127
EA62	C62A	20	ADD	A,42
EA64	3254EC	30	LD	(60500), A
EA67	C9	40	RET	
EA68		50	END	

EA60		2	ORG	60000
EA60	3A54EC	10	LD	A, (60500)
EA63	47 -	20	LD	B, A
EA64	3A55EC	30	LD	A, (60501)
EA67	80	40	ADD	A,B
EA68	3256EC	50	LD	(60502),A
EA6B	C9	60	RET	
EA6C		80	END	

tuir dddd por una dirección de memoria.

Con esto se acaba el programa de suma, por lo que añadimos como última instrucción una «RET», que explicaremos posteriormente. Ahora basta saber que hace que el control se devuelva al BASIC al acabar el programa. Si no la pusiésemos perderíamos el control del microprocesador y el ordenador se nos colgaría, por lo que es imprescindible ponerla siempre al final de nuestro programa.

El listado completo se muestra en la figura 3, en la que se da el listado producido por el ensamblador usado por nosotros (otros ensambladores pueden dar resultados ligeramente diferentes) y que da tres columnas. En la primera se ve la dirección donde se meten los códigos generados (y, por tanto, donde va el programa), en la segunda se ven dichos códigos en hexadecimal y en la tercera las instrucciones en ensamblador que hemos metido y que se corresponden a dichos códigos. En este listado se

puede ver que el programa se ha puesto a partir de la dirección 60000 (EA60h) por medio de un «ORG 60000». Esto no es una instrucción del Z-80, sino que le dice al microprocesador que empiece a meter las instrucciones a partir de dicha dirección. También se ve que el resultado se almacena en la memoria 60502, aunque podía ser en cualquier otra que no use el Spectrum ni nuestro programa, ya que entonces al guardar el dato borraría lo que hubiese antes, pudiendo producirse resultados inesperados y bastante desagradables

en general.

Una vez hecho esto es conveniente salvarlo en cinta (por lo que pueda pasar) y volverlo a cargar cuando queramos ejecutarlo (el método de salvarlo en cinta es distinto para cada ensamblador, por lo que es conveniente leerse las instrucciones. Aquellos que no dispongan de esta utilidad pueden introducir los bytes de la segunda columna del listado por medio de un cargador hexadecimal en BA-SIC, de los que ya han aparecido varios en la revista, y salvarlo con SAVE""CODE dddd,1111", donde dddd es la dirección inicial y 1111 la longitud de los bytes a salvar. En primer lugar, y ya desde BASIC, haremos un CLEAR 59999. Esta instrucción le indica al Spectrum que desde esa dirección en adelante el espacio está reservado y que no lo puede usar. Si no la pusiésemos, el ordenador se creería que tiene toda la memoria para él y podría escribir encima de nuestro programa destruyéndolo. A continuación se carga el programa con LOAD""CODE y una vez en memoria se ejecuta haciendo RANDOMIZE USR 60000. Después de teclear esto el cursor volverá a aparecer instantáneamente (si todo ha ido bien), y aunque parezca mentira, se habrá ejecutado el programa y el resultado estará en la dirección 60502, cosa que podemos comprobar haciendo un PRINT PEEK (60502), que nos mostrará el número 169.


Otro método más versátil

El programa, como hemos visto, funciona correctamente, pero plantea algunos problemas, ya que si queremos sumar dos números distintos a los indicados, habrá que volver a escribir el programa, ensamblarlo, etc. Evidentemente esto no resulta práctico, por lo que hay que buscar otro sistema.

Para evitar que suceda esto, conviene separar el programa de los datos, es decir, que el programa no tenga los datos como parte componente, sino que los lea de otra zona de memoria (a partir de la 60500, por ejemplo). Para ello se puede usar la instrucción "LD A,(dddd)" que vimos antes, y en este caso dddd debe indicar dónde está al-

INSTRUCCION		REGISTRO	S
LD A,(60500)	A	127	_
	В	xxxxx	
LD B,A	A	127	7
	В	127	1
LD A,(60501)	A	42	—
	В	127	
ADD A,B	A	169	- +
	8	127	

Cuide su Spectrum



APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD Y BENEFICIESE DE UN 30 % DE DESCUENTO SOBRE SU PRECIO NORMAL DE VENTA Proteja su ordenador y manténgalo como nuevo con esta práctica funda de teclado transparente

Servicio especial para nuestros lectores y amigos




RECORTE Y ENVIE HOY MISMO ESTE CUPON A: PUBLINFORMATICA, C/BRAVO MURILLO, 377 5.º A 28020 MADRID

COPON DE PEDIDO	
SI, envieme al precio de 950 Ptas, cada unafund	das para mi SPECTRUM
El importe lo abonare. Con mi tarjeta de credito □ Visa □ Interbank □	American Express
Contra reembolso □ Adjunto cheque □	
Número de mi tarjeta	
Fecha de caducidad	
NOMBRE	
DIRECCION	
PROVINCIA	C.P

Sin gastos de envio

macenado el dato. Por ejemplo, supongamos que en la memoria 60500 está el primer número a sumar, en la 60501 el segundo y el resultado lo almacenamos en la 60502 como antes. Por tanto, el proceso a realizar queda como sigue: En primer lugar leer el número almacenado en la memoria 60500 y guardarlo en el acumulador. A continuación se le debe sumar el contenido de la memoria 60501. Pero el problema es que NO existe una instrucción "ADD A,(dddd)", que nos sumaría al acumulador el contenido de la dirección dddd, lo que nos obliga a utilizar otro sistema.

Este otro sistema puede ser el pasar el contenido del Acumulador (el primer número) al registro B, meter entonces en A el segundo número y sumar A y B. Este proce-



so se complica ligeramente, pero nos permite tener los datos separados del programa. Debido a este cambio de funcionamiento hay que cambiar dos instrucciones. La primera es "LD B,A", que pasa el contenido de A a B. La segunda es

ADD A,B que suma A y B y deja el resultado en A. La parte final es como en el listado anterior y el resultado se vuelve a almacenar en 60502. El listado completo se da en la figura 4.

Para entender mejor el funcio-



CURSO DE

BASIC


- 1 MES DE DURACION
- CADA ALUMNO MANEJA UN ORDENADOR DESDE EL PRIMER DIA.
- PRACTICAS ILIMITADAS.
- GRUPOS REDUCIDOS.
- · A PARTIR DE 10 AÑOS.

OTROS:

- LENGUAJES : BASIC-COBOL-LOGO
- · TECHNICAL ENGLISH INFORMATICO.
- FICHEROS-TRATAMIENTO DE TEXTOS.

INFORMES LAES COMPUTER

C/ ENRIQUE GRANADOS 48 ENTLO 2.ª BARCELONA (O 8 O O 8) 253 6844



namiento del proceso de suma se puede ver la figura 5, en la que se han representado gráficamente los registros internos del Z-80 según se van ejecutando las instrucciones. Como se puede ver, se cargan los datos en A y B y luego se suman. De este modo los datos se pueden cambiar fácilmente. Para ello, antes de ejecutar el programa (por medio de RANDOMIZE USR 60000) hay que introducirlos por medio de POKE 60500,xx con el primer número y POKE 60501, yy con el segundo. El resto del proceso de funcionamiento es igual al primer programa que hicimos.

Direccionamiento con HL

Este es el tercer tipo de direccionamiento que podemos usar para nuestra suma. Las ventajas que nos reporta son interesantes debido a que nos permite realizar todas las operaciones utilizando como referencia una dirección introducida previamente en HL. A este tipo de direccionamiento se le denomina indirecto, va que no se da el dato (como en el modo inmediato) ni la dirección de donde cogerlo (como en el direccionamiento directo), sino que se dice de dónde se tiene que coger la dirección que a su vez contiene el dato. En la figura 6 se ve cómo al leer la instrucción el microprocesador, se le dice que saque el contenido del par de registros HL y lo use como otra dirección. Por decirlo de otro modo, se da una dirección (en este caso se indica un registro) que a su vez contiene la dirección de donde sacar el dato.

De este modo podemos realizar las operaciones de carga y suma, ya que el Z-80 sí las admite haciendo referencia a HL, con el único condicionante de que al principio del programa hay que cargar en este par de registros la dirección donde se encuentran los datos. Para ello se recurre a una nueva variante del LD, que se escribe de la forma "LD HL,dddd", siendo dddd (la dirección de los datos) un número de 16 bits almacenado en las dos memorias siguientes a la instrucción. La razón de que sea de 16 bits es que esta longitud que tiene HL considerado como un solo registro en vez de dos de 8 bits (todos los LD que hemos hecho antes eran de 8 bits, ya que éste es el tamaño de las memorias y de los registros A y B del microprocesador). El valor que introduciremos en HL será 60500.

EA60	10	ORG	60000
EA60 2154	4EC 20	LD	HL,60500
EA63 7E	30	LD	A, (HL)
EA64 23	40	INC	HL
EA65 86	50	ADD .	A, (HL)
EA66 23	60	INC	HL
EA67 77	70	LD	(HL),A
EA68 C9	80	RET	
EA69	90	END	

K-BITS

- **◆ SINCLAIR**
- AMSTRAD
- **◆** COMMODORE
- + PHILIPS
- CANON
- ◆ SPECTRAVIDEO
- ◆ DRAGON
- **◆ IMPRESORAS**
- ◆ MONITORES
- **→** PERIFERICOS
- LIBROS Y REVISTAS

QL ESPAÑOL

SI, VALIA LA PENA ESPERAR...

79.000 ptas.

- Garantía oficial.
- Aplicaciones para arquitectura.
- Programas de gestión.

Una vez hecho esto podemos pasar a realizar el cálculo propiamente dicho. En primer lugar se lee el primer dato, que se encuentra en la memoria 60500, por lo que basta hacer "LD A,(HL)" y se nos carga automáticamente el contenido de dicha memoria, ya que está apuntada por HL. Para sumar el segundo dato hemos de hacer "ADD A,(HL)", pero este dato está en la memoria 60501, mientras que según hemos visto HL apunta a 60500, por lo que habrá que incrementarla previamente de modo que apunte a este segundo dato; esto se hace de un modo muy sencillo, ya que hay una instrucción específica del Z-80 que hace exactamente lo que queremos; incrementar HL en uno. Esta instrucción se llama, evidentemente, INC HL. Una vez ejecutada ésta podemos realizar la suma.

Por último, para guardar el resultado podríamos hacerlo como en las versiones anteriores del programa, pero en su lugar vamos a utilizar también HL. En primer lugar lo incrementamos de nuevo haciendo que señale a 60502 (el lugar donde queremos almacenar el dato) y a continuación hacemos "LD (HL),A" de funcionamiento similar a otras veces, pero en este caso no se indica la dirección, sino que se halla indicada por HL. Para terminar se pone como es habitual el "RET". En la figura 7 se mues-

EA60		10	ORG	60000
EAGO I	DD2154EC	20	LD	IX,60500
EA64 I	D7E00	30	LD	A,(IX+0)
EA67 I	DD8601	40	ADD	A,(IX+1)
EAGA I	DD7702	50	LD	(IX+2),A
EAGD (29	60	RET	
EA6E		70	END	

tra el listado resultante. El uso es igual que en caso anterior (ya que sólo se ha modificado la estructura interna del programa, pero no el modo en que entran y salen los datos) y los datos se introducen haciendo POKEs en 60500 y 60501 y el resultado se saca con un PEEK de 60502.


El direccionamiento indexado

Este es el último tipo de direccionamiento que vamos a estudiar como aplicación práctica de nuestro programa de suma. Su funcionamiento es muy similar al indirecto que hemos visto con HL, pero con dos diferencias principales. La primera es que en lugar de utilizar el par de registros HL, vamos a usar los IX (también se podrían usar los IY) y la segunda es que el Z-80 nos permite que en la misma instrucción se le sume al contenido de este registro un número de un byte para hallar la dirección definitiva. Es muy importante tener en cuenta que esta suma sólo se hace para hallar la dirección y no se modifica el contenido de IX. Es decir, si hacemos "LD A,(IX+2)" y en IX hay un 60500, se nos cargará en el acumulador el contenido de la memoria 60502 (60500+2), pero en IX seguirá estando 60500, de modo que lo podemos usar posteriormente para leer o escribir otras direcciones de memoria. Por tanto, el proceso es similar al anterior, pero simplificado, ya que no hace falta incrementar IX debido a que el desplazamiento se incluye en la instrucción. El programa se lista en la figura 8, en la que podemos ver cómo el primer dato se lee con "LD A,(IX+0)" al estar en la misma memoria 60500, el segundo dato se suma con "ADD A,(IX+1)" para que se lea la dirección 60501 v el resultado se guarda con "LD (IX+2),A" de un modo similar al programa anterior, pero incluyendo el desplazamiento.

Con esto quedan explicados los distintos modos de direccionamiento y su utilización práctica en este caso. El mes que viene veremos como se puede realizar restas y sumas de números mayores por medio del uso de la bandera de acarreo.

Fernando García

MIRA ENANO, LO ULTIMO EN PERIFÉRICOS PARA EL SPECTRUM L'QUE ES ELLO? L'ON VENTILA DOR DIRECCIONA BLE PARA EL SPECTRUM L'ON VENTILA DOR DIRECCIONA BLE PARA EL SPECTRUM L'ON VENTILA DOR DIRECCIONA BLE PARA EL SPECTRUM L'ON VENTILA DOR DIRECCIONA BLE PARA CUANDO TAPAS EL TECLADO CON TU ASQUEROSA NARIZOTA NARIZOTA SABÍA



NOTICIAS

El QL baja de precio

A comienzos del verano, todo auguraba problemas para **Sinclair:** los grandes *stocks* sin vender repercutieron en una falta de liquidez de la empre-



sa,que no podía hacer frente a sus deudas. La solución milagrosa, llamada Maxwell, consistía en la capitalización por parte de este editor inglés, a cambio de la cesión del control de la compañía. Este compromiso dejó respirar a sir Clive hasta el verano.

Pero a primeros de agosto Sinclair anuncia que ya no necesita el acuerdo con Maxwell, y se rompen las negociaciones. El tío Clive ha firmado un acuerdo con una cadena de tiendas de electrónica, por el que éstas adelantan dinero a cambio de descuentos sobre las ventas. El siguiente golpe de su agresiva estrategia fue bajar a la mitad el precio del QL: de 400 a 200 libras, con fecha de dos de septiembre. Investrónica no ha tardado en reaccionar, y ha puesto el precio de la máquina española, que costaba 125.000 pesetas, en 79.000 pesetas. Buenas noticias para los que todavía no han pasado por la tienda.

Un disco para ahorrar infartos

El principal problema del QL a estas alturas es la dependencia de los microdrives. Si bien su calidad ha mejorado, siguen ofreciendo una capacidad baja, y no toleran bien el esfuerzo que supone utilizarlos en aplicaciones con gran movimiento de datos. Además, su fiabilidad no llega al standard profesional. Por esta razón, Investrónica comercializará la unidad de disco «oficial» Sinclair. Se trata de un disco de 3"1/2 de doble cara, con una capacidad de 720K formateadas. Los programas de Psion versión española trabajan perfectamente con la nueva unidad tras una pequeña adaptación.


La unidad incluye en su ROM una ampliación del BA-SIC que proporciona comandos de acceso aleatorio y otras ayudas de interés. Importante para un uso profesional, por su capacidad, rapidez y fiabilidad. El precio ha sido fijado en 93.000 pesetas con controlador. Aunque resulte algo caro, más de un usuario respirará

aliviado.

Más aplicaciones: Nóminas

Cuando, el mes pasado, pasamos revista a los programas de aplicación de origen español que iban apareciendo, no nos había llegado todavía el programa de nóminas de WorldMicro. Se trata de una aplicación escrita sobre AR-CHIVE, con cuatro bases de datos relacionadas: contienen el Convenio colectivo, los datos de la Seguridad Social (Bases y Tipos) y el fichero de empleados, respectivamente. El programa permite actualizar cualquiera de las cuatro y listar la nómina, los recibos y los datos de la Seguridad Social.

Un programa sencillo para una tarea muy mecanizable. En el listado de recibos está prevista la inclusión de incidencias. La salida está adaptada a los impresos oficiales, requiriendo una impresora standard de 80 columnas.





Jugar con el (C)

os primeros compradores del QL disimulaban su disgusto por la falta de software para jugar diciendo, que «al fin y al cabo se trata de una máquina seria: dispone de más compiladores y aplicaciones profesionales que ningún ordenador de su precio...». Lo cierto es que los buenos programas de juego tardaron, pero van haciendo su aparición.

Se dispone ahora de uno de los mejores programas de ajedrez para microordenadores (ya comentado en un número anterior) y de un Backgammon bastante interesante. Está anunciada, aunque todavía no la hemos podido ver en España, la versión QL del Match Point, el mejor juego de simulación tenística. Las fotos de la pantalla dejan ver unos gráficos excelentes; esperamos que el movimiento sea tan bueno como en el Spectrum.

D Day, un juego de guerra ya famoso, también aparece en una generosa versión, con dos microdrives que forman uno de los juegos de guerra más completos que hemos visto. Por otra parte, han ido apareciendo una serie de juegos de acción de dudosa calidad, sobre todo teniendo en cuenta las grandes posibilidades de la máquina.



Entre ellos podemos I citar Star Guard & Galactic Invaders, un microdrive con dos juegos, de los que el primero es realmente malo, con un movimiento muy difícil y una dinámica que, aunque a priori atractiva, queda oculta tras la | tiempo transcurrido.

dificultad para mover nuestro láser. Galactic Invaders es una versión (iotra!) del viejo Space Invaders; el juego es simpático, y la idea, una de las más explotadas de la historia del software, sigue siendo atractiva a pesar del



Night Nurse es otro juego que no pasa el listón mínimo de calidad: se trata de acompañar las andanzas de una Enfermera en su guardia, llegando hasta una fiesta que se celebra en una de las salas del hospital. Lento y poco elaborado, lo único bien resuelto es el movimiento de los personajes.

Comentamos a continuación dos de estos programas: Super Backgammon, Day. Ambos nos han parecido lo mejor que ha llegado a nuestras manos hasta el momento. Afortunadamente, parece que el déficit de juegos se va llenando poco a poco, y que en futuros números podremos ampliar este breve catálogo.

APLICACION

PLICACION

Hay dos tipos de usuarios de ordenadores: los que disfrutan con los Juegos de Guerra y los que no. Para los fanáticos de la estrategia, debe ser bienvenido el lanzamiento de D-Day en su versión QL. Ha sido éste uno de los primeros programas que han llegado a llenar la carencia de programas de juego para esta máquina.

Producido por Games Workshop y distribuido en España por Serma, el Día D participa de todas las características de los juegos de guerra clásicos, y la mayor memoria del QL ha permitido incorporarle una gran variedad de nuevas opciones. Los fanáticos de la estrategia y la táctica disfrutarán, sin duda, con este programa, va que se puede jugar contra un contrincante humano, usando el ordenador para encargarse del trabajo pesado, y así poder concentrarnos en el juego, o bien luchar contra la máquina, con opciones algo más limitadas.

Se trata de una simulación del combate táctico en la Segunda Guerra Mundial, en los momentos que siguieron al desembarco de Normandía. Disponemos de cuatro escenarios, con objetivos distintos para cada ejército, y se pueden seleccionar con gran libertad las condiciones iniciales de la batalla.

En caso de combatir dos jugadores, pueden elegir entre «comprar» sus ejércitos o utilizar las opciones por defec-

QL D-Day





to del programa que incluyen selección entre ejércitos de 15 a 50 unidades. También podemos, en este caso, colocar nuestras unidades en la disposición que deseemos. Si jugamos contra el ordenador, en cambio, sólo podremos elegir entre dos ejércitos de 15 ó 50 unidades y jugar en el bando aliado o alemán.

El tiempo se suele convertir en un condicionamiento importante en los juegos de guerra, ya que no resulta fácil acabar la partida, incluso con el ejército más pequeño, en manos de un par de horas. Para no dejar las partidas a medias se nos da la opción de sal-

var el juego en microdrive; al volver a arrancar el programa continuaremos automáticamente donde lo dejamos.

Como se nos anuncia en la carátula, el juego contiene casi 200K de programa y datos, con alrededor de 20K dedicadas a «inteartificial». ligencia Con esos tamaños, los tiempos de carga son grandes, ya que el programa lee gran cantidad de datos de los dos cartuchos. El primero contiene los programas, mientras que en el segundo se almacenan los mapas y características de las unida-

Durante el período l

de carga se puede elegir entre uno o dos jugadores, así como el tipo de ejército que se va a utilizar. En la selección de unidades el programa resulta una vez más muy completo, con más de diez tipos en cada bando, incluyendo barcos de transporte y camiones, que pueden mover con rapidez efectivos. nuestros Existen diferentes unidades de carros de combate, que difieren en capacidad ofensiva, precio y prestaciones. Para seleccionar nuestra fuerza de invasión. el programa nos da dinero en proporción al tamaño del cuerpo de ejército. Si lo gastamos sin cumplir nuestro número de unidades, el ordenador nos proporciona unidades de infantería ligera hasta completar el número preestablecido. Así podemos elegir entre un ejército equilibrado o bien otro con unas pocas unidades selectas y un gran número de batallones de infantería ligera, de pocas posibilidades en combate.

Es en la dinámica del juego donde se le pueden poner mayores objectiones: el movimiento de las unidades se realiza situando el cursor sobre cada una, eligiendo la modalidad (manual o automático), y eligiendo la dirección de cada paso (modo manual) o del movimiento entero (automático). El principal problema es que el posicionamiento del cursor resulta algo lento, y no disponemos de ningún sistema para posicionarnos rápidamente sobre el mapa.


Con una presentación satisfactoria, unos gráficos muy correctos si disponemos de TV color (en blanco y negro resultan algo más confusos, aunque se distinguen los distintos tipos de terreno sin dificultad), y, como punto más débil, un movimiento algo lento por el mapa. Creemos que hará las delicias de los aficionados a estos juegos e incluso puede lla-

mar la atención a las personas que nunca han jugado a la guerra. En cualquier caso, conviene no tomárselo demasiado en serio.

QL Super Backgammon

A pesar de que los investigadores en Inteligencia Artificial concentraron sus esfuerzos en juegos inteligentes como el ajedrez, pronto se dieron cuenta de que resultaba muy difícil introducir elementos de análisis de posición con cierto éxito. Hace alrededor de cinco años se eligió el Backgammon como juego ideal, por la simplicidad de sus reglas, para lograr un programa «experto», guiado por ideas generales, que permitiera un juego realmente bueno. Este programa derrotó, con sorprendente facilidad, al Campeón del Mundo de la especialidad, siendo el primer juego en el que se lograba algo parecido.


El programa que nos ofrece Digital Precision, y en España Serma, no llega a tanto: un iugador medio le vence con cierta facilidad en el nivel más alto, aunque es una buena herramienta para aprender las sutilezas de este juego, mucho más difícil de lo que parece. El juego consiste en cruzar, cada jugador en dirección contraria, el tablero. Se puede comer las piezas que queden aisladas, y cada jugador puede sacar sus



piezas del tablero cuando consigue introducirlas todas en su cuadrante. Gana el primero que saque todas sus piezas.

El programa ofrece una novedad curiosa: incluye un documento QUILL donde se explican con detalle las reglas del juego. Una vez arrancado debemos decidir si el ordenador juega contra sí mismo, si juegan dos personas o si hemos decidido enfrentarnos contra él. En este caso podemos elegir el nivel, desde uno a seis.

Se nos permite tirar los dados a nosotros o bien fiarnos de las tiradas del ordenador. Por



otra parte, existe una opción para que el programa enseñe las jugadas que está considerando en cada momento.

En cuanto a la calidad de su juego, el programa se porta bastante bien, aunque se le puede derrotar con facilidad cuando conocemos sus debilidades. En determinadas situaciones su juego es demasiado conservador, por lo que un planteamiento ambicioso acabará con él sin problemas. APLICACION







Graphiql. Para dibujo artístico

El QL es una máquina con grandes posibilidades gráficas. EA-SEL, el programa de dibujo de Psion, es una buena prueba de ello. También el SuperBasic dispone de unas excelentes instrucciones gráficas. Pero no había aparecido hasta ahora ningún programa que explotase las posibilidades «artísticas» del ordenador. Graphiql, de Talent y distribuido por Serma, es el primer programa de dibujo que ha llegado a nuestras manos.

Graphiql trabaja en el modo de baja resolución de la máquina $(256 \times 256 \text{ puntos, con})$ ocho colores), y resulta muy potente aunque, como veremos, también es difícil de dominar.

Tras la carga del programa nos encontramos con una pantalla negra, donde aparece una pequeña cruz de color blanco: el cursor. En el uso más sencillo, podemos usar un jovstick (o las teclas del cursor) para mover el cursor. Si usamos simultáneamente la barra espaciadora (botón de disparo), el cursor irá dejando un trazo del color activo. Si introducimos PT, los movimientos del cursor dejarán la traza aunque no pulsemos la espaciadora. Para cambiar el color, basta pulsar la tecla correspondiente a éste (0-7). El comando más útil para el principiante es H, que nos presenta unas cuantas páginas de ayuda, en las que aparece una breve descripción de cada comando.


Dos modos de dibujo en la pantalla, el normal y el XOR, en el ce en la pantalla es función de la tinta actual y el color previo en la pantalla, nos permiten obtener curiosos efectos. Asimismo, el programa dispone de comandos para dibujar líneas, círculos, elipses y rectángulos. En todos los casos, el programa nos deja ver las características del dibujo según se realiza, pudiendo abortar el comando si el resultado no es satisfactorio.


Para posicionarnos en la pantalla con más precisión, el programa dispone de un índice de la posición actual, el color seleccionado y características. Este índice se puede eliminar de la pantalla o cambiar de posición. Otra opción interesante es la de zoom, que permite 16 aumentos para afinar nuestra co-

Hasta aquí el programa, aunque potente, no se diferencia en nada de programas de dibujo convencionales para otras máquinas. Pero los comandos de bloques y texturas y otras opciones multiplican su potencia.

Las texturas constituyen ya un importante avance sobre los programas convencionales: se nos permite definir hasta 26 zonas rectangulares en una paleta auxiliar que aparece en la parte inferior de la pantalla y memorizarlas, para luego repetirlas nuestros dibujos.

Casi todos los programas de dibujo disponen de una opción para rellenar áreas de un color. Graphigl va mucho más allá: el comando FA rellena de blanco una zona de la que el color que apare- I locación en la pantalla. I pantalla y la memori-





za. Una vez acabado el proceso, los comandos de rellenado se referirán a ese área. Si, por ejemplo. tecleamos FC, la zona aparece dibujada en el color activo. Eligiendo otro color y repitiendo el comando, se obtiene un cambio de la zona al nuevo color. Por último, si introducimos FT, el programa volverá a rellenar la zona, esta vez con la textura activa. Así se pueden sombrear o «empapelar» nuestros dibujos sin perder gran cantidad de tiempo. Las texturas disponen de otra opción muy interesante se le puede indicar al programa que utilice sólo parte de los colores que la componen. Así, una figura sobre fondo negro, si le decimos al programa que no use el color negro, aparecerá sobre el fon-

Colours are selected by the digits Black 24 Green Cyan Yellow White Cdigit Change the cursor colour The colours of pixels in the current block can be changed by the commands: Colour Swap Colour Merge Both are followed by a pair of digits These give the colours to be swapped or merged. MORE

do del dibujo sin alterar el resto de éste.

Otra opción interesante es la posibilidad de usar «aerógrafo» en nuestros dibujos. Esta opción consiste en que, cada vez que cambiamos de posición el cursor, el programa dibuja una serie de puntos aleatorios del color activo alrededor. Este efecto simula un aerógrafo al que se le estuviera acabando la pintura y elimina la precisión de trazado.

Un programa que supera en mucho las posibilidades de las utilidades de dibujo de otros ordenadores, con funcionamiento rápido de sus opciones. El principal inconveniente es el modo de comandos, ya que la pantalla no hace eco de las letras introducidas, lo que multiplica las posibilidades de error, y | queda con un notable.

hace que cueste trabajo familiarizarse con el programa. Una vez se profundiza en su uso, Graphiql resulta una herramienta realmente profesional, que exprime las posibilidades gráficas de la máquina. Si el proceso de selección de comandos se realizase mediante un menú gráfico, el programa merecería un 10. En su forma actual, se

PROGRAMAS

CUBYQL LA PAREJA PERFECTA

Este monitor en color CUB es TOTALMENTE compatible con el Sinclair QL.

Combina las capacidades de gráficos destacados con la facilidad de visualizar textos en 85 columnas mientras hace justicia al potencial de color del QL. Su nuevo diseño dotado de una base basculante y giratoria armoniza perfectamente con la simple apariencia funcional del QL.


Lo mejor de todo, es su precio, solo de

91.600

P.V.P.

ESPECIFICACIONES

MODELO-CUB 1451/DQT3 MONITOR DE 14" ENTRADA - RGB/TTL RESOLUCION - 653 (H) × 585 (V) DOT PICH - 0,43 mm. ANCHO DE BANDA 18 MHz ANTIREFLEJO CRT





CUB 1451/DQT 3 CON BASE BASCULANTE Y GIRATORIA





Un nuevo operativo para el Spectrum

Este mes comenzamos a daros el listado ensamblador del programa, ampliamente comentado, con lo que los que lo deseéis podréis modificarlo introduciendo nuevos comandos o cambiando los ya existentes, tanto los nuevos del programa como los antiguos del BASIC.

ntes de comenzar hay que hacer una advertencia a los que hayan preferido esperar para teclear el programa desensamblado en lugar de las largas líneas de DATAs del mes pasado. El programa es muy largo

y en algunos ensambladores puede presentar problemas para manejar en memoria todo el código fuente. Por ejemplo, si usáis el GENS3M2 de HISOFT tendréis que recurrir a ensamblar parte del código desde microdrive o cinta. En el de AR-

TIC si cabe todo el código (dejando aparte las interrupciones, que son un módulo totalmente independiente), pero tiene el inconveniente de que el código objeto debe ocupar las mismas direcciones que el ensamblador, y éste se destruye. Si usáis este ensamblador tendréis que ensamblar en otra dirección y luego ingeniároslas para reubicar-lo. De todas formas os damos también un listado de la tabla de etiquetas para que cada uno pueda trocear el programa como más le guste y poder así ensamblar a cachos.




Manuel Arana (a la derecha) con Pedro Verduras. Ambos son estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y comparten su afición por el Spectrum.

La idea

La idea de escribir este programa surgió ojeando el libro «The complete spectrum ROM disassembly», y pensando en las importantes mejoras que podrían introducirse si pudiéramos modificar un poco el programa de la ROM. Pero esto no era posible, y la única alternativa era copiar las partes

1 2		ORG DEFW	-EAFF INT	El vector de interrupcion apunta al comienzo de la rutina.
3 4	INT	FUSH FUSH		Guarda los registros en la pila durante la interrupcion.
5		LD	HL, (45078)	Incrementa el contenido de la variable del sistema FRAMES,
7		LD	(†5C78),HL A,H	
9		OR JR	L NZ,KEYINT	y el tercer byte si es necesario
11 12	KEYINT		(IY+64) BC	Guarda los demas registros.
13		PUSH	DE	



fundamentales en RAM y realizar ahí los cambios. Para empezar es necesario hacernos con el control del bucle principal que se encarga de llamar a las rutinas que realizan las funciones más importantes, como podrían ser el pedirnos la introducción de una línea BASIC. analizarla o ejecutarla. A partir de ahí podríamos ir sustituyendo las rutinas necesarias para la correcta interpretación de los nuevos comandos. Además para que éstos puedan ser tecleados directamente hay que hacerse con el control de las interrupciones. Y ya puestos a construir un nuevo sistema, ¿por

qué no dotarle de un modo de presentación de 64 caracteres? Aparentemente no presenta muchos problemas, basta con hacer que el canal «S» apunte a la dirección donde se encuentra la rutina de presentación cuando se seleccione este modo. Sin embargo, nos encontramos con que en bastantes puntos se vuelve a colocar como dirección de salida la normal de la ROM. Por esta razón tuvimos que arreglar muchas rutinas relacionadas con la escritura, como la que produce los listados automáticos o borra la pantalla. Esta es una de las causas que hicieron que el programa sea mucho más largo de lo pensado en un principio.

Para que los nuevos comandos sean interpretados correctamente, lo primero que necesitamos es asignarles un código por el que puedan ser identificados dentro de un programa BASIC. En el libro de instrucciones encontramos una sugerente oferta. Los códigos 24 a 31 no están utilizados. Aquí hay sitio para introducir hasta ocho nuevas palabras clave. Sin embargo, luego descubrimos que estos códigos en realidad son utilizados internamente por la rutina que lee el teclado para indicar que ha sido pulsada una combinación de teclas correspondiente a cambio de tinta. Esto tuvo que ser modificado para hacerlo compatible con el nuevo sistema. Por esta razón cuando está conectado el Interface 1 (las interrupciones se tratan normalmente) las palabras clave aparecen en lugar de los códigos de cambio de tinta. Los códigos al final han quedado de la siguiente forma:

24.- ELSE

25.- ON ERR

26.- AUTO

27.- RENUM

28.-ON

29.- SWAP

30.- MODE

31.-

Este último no se utiliza para nada y simplemente está como un posible octavo comando. De todas

14		CALL	KBOARD	Lee el teclado.
15		JF	4004D	Vuelve a la ROM donde recupera
				los registros y acaba la rutina.
16	KBOARD	CALL	40. (") ".) (") [""	Llama a KEY-SCAN.
1.7		RET	NZ	Acaba si no hay ninguna tecla
				pulsada o hay mas de dos.
18		LD	HL, 45000	Frimer grupo de variables.
19	KSLOOF	BIT	7, (HL)	Comprueba que esta libre.
20		JE	NZ,KCHSET	
21		INC	HL	
22		DEC	(HL)	Decrementa el contador de numero
23		DEC	HL.	de pasadas.
24		JF	NZ, KCHSET	Deja el grupo libre si ya se han
20		LD	(HL), FF	cumplido las 5 pasadas.

formas el número de éstos no está limitado a 8, ya que tenemos los códigos 0 a 5 en las mismas condiciones, y además en caso de necesitar todavía más códigos podríamos hacer que uno de ellos sirviera de prefijo para los demás. El límite está en vuestra imaginación.

Como, ya hemos dicho antes, para escribir el programa utilizamos el libro del listado de la ROM, y he procurado respetar en el listado los nombres de las rutinas que aparecen en él. Quizás pecando en ocasiones de abreviar las abreviaturas.

Interrupciones

El tratamiento de las interrupciones está en primer lugar en el programa por la necesidad de colocar el vector de interrupción en una dirección concreta. Cuando el Z-80 se encuentra en el modo de interrupción 2 la dirección de la rutina se forma por el registro I como parte alta y por el dato suministrado por el dispositivo interruptor como parte baja. En el caso del Spectrum este dato es siempre FF. En nuestro programa el vector queda en la dirección

EAFF y apunta a la rutina que está justo a continuación.

En cuanto a la rutina en sí es prácticamente igual a la de la ROM y sólo se diferencia en dos detalles, la forma de pasar los códigos de cambio de tinta y el desdoblamiento del modo extendido.


Con el Spectrum funcionando normalmente, si se pulsa en modo extendido la tecla CAPS-SHIFT y un número entre 0 y 7, la rutina K-DECODE devuelve como código de la tecla pulsada un valor entre 24 y 31 para indicar que se trata de cambio de tinta (24 para INK 0 y

31 para INK 7). De la misma forma utiliza los códigos 16 a 23 para indicar cambio de papel, pero éstos no nos importan. La solución adoptada en el programa para que estos datos no sean confundidos con los códigos de las palabras clave es devolver el dato 16 para los cambios de tinta y el 17 para los de papel, e indicar el color seleccionado dejando su número en la variable del sistema KDATA. Aquí había un pequeño error en el listado de DATAs y cuando queríamos cambiar de tinta cambiaba el papel y al revés. Si queréis solucionarlo basta con hacer POKE 60355,192.

La otra diferencia está en la misma asignación del teclado. Había que hacerla de forma que no desapareciese ninguna de las funciones ya existentes. Para ello recurrimos a desdoblar el modo extendido. Cuando se quiere acceder, por ejemplo, a la instrucción VERIFY

26 KCHSET 27 28 29 30	LD LD CP JR CALL	A,L HL, *SCO4 L NZ,KSLOOP -031E	Repite la operacion con el ctru conjunto de variables. K-TEST se encarga de obtener el codigo de la tecla pulsada.
31	FET	NC	Vuelve si la combinacion de teclas no es valida.
32 33 34 35	LD CP JP EX	HL, *5C00 (HL) Z, *0J10 DE, HL	Comprueba si la tecla ya estaba antes en el primer grupo,
36 37 38 39 40 41 42	LD CP JP BIT JR EX BIT	HL, ~5CO4 (HL) Z, ~0310 7, (HL) NZ, KNEW DE, HL 7, (HL)	o en el segundo, y si es asi salte a la ROM donde considera la repeticion. Mira a ver si alguno de los dos grupos de variables esta libre para una nueva tecla.
44 KNEW 45 46 47 48	INC INC	Z E,A (HL),A HL (HL),*05 HL A,(^5009)	Coloca la nueva tecla en el conjunto que este libre contador de 5 pasadas tiempo de repeticion

hav que hacerlo en modo extendido y pulsando simultáneamente la tecla R y cualquiera de los dos SHIFTs. La idea básica consiste en hacer que esto sólo se pueda hacer con uno de ellos (SS) y dejar el otro (CS) para introducir las nuevas palabras clave. De esta manera podemos introducir de golpe 26 asignaciones nuevas sobre el teclado sin que desaparezca ninguna de las antiguas. La mayor parte de ellas se han realizado de forma que coincidan con las antiguas y sólo se han cambiado las correspondientes a nuestros comandos y a GOTO y GOSUB que presentaban algunos problemas a la hora de teclear las líneas ON-GOTO. La distribución en el teclado se ha hecho sin seguir ningún criterio especial y por si a alguien no le gusta daremos un método para redefinirla. Los que tecleen el listado ensamblador basta con que modifiquen las líneas



76 a 84. Para los que teclearon el listado del mes pasado, deben cargar el programa y si por ejemplo quieren asignar la instrucción ELSE a la tecla E deben hacer POKE 60233+CODE "E", 24. Se procedería de la misma forma para

cualquier otra tecla o cualquier otra cosa que quisiéramos asignar. Cuando acabéis no tenéis más que volver a grabar el programa y ya tendréis vuestra propia versión del programa con vuestras asignaciones.

50 51			(HL),A	
52		LD	C, (IY+7)	MODE
53		LD	D, (IY+1)	FLAGS
54		PUSH	HL	
55		CALL	DECODE	Decodifica la tecla y
56		JF	~ 0306	acaba en la ROM.
57 D	ECODE	CL	A,E	
58		CF.	*3A	Salta si se trata de un numero
59			C, KDIGIT	,SPACE, ENTER o algun SHIFT.
60				Decrementa MODE
61				salta si es modo K,L o C
62				Modo E
			A, 4F	Graphics
64		RET		
				Base para modo E sin SHIFT
66				Hay algun SHIFT ?
67				salta si no
68				Base para modo E + SS
69		PUSH		
70 71		LD		73 L L L MADE, M. M. LITTER M. M.
72		CF.		Se trata de CAPS SHIFT ?
73		UT	Z, NOCS	Daita Si no
	ocs		AF	Base para modo E + CS
	OOKUP			Acaba en la ROM
y sad bas	had had to had to	UI	V'-' TF1	Life card ca call a ca life li




Todo esto solamente es válido para los que no utilicen el Interface 1, ya que cuando éste está conectado no se utiliza la rutina de interrupción. De hecho aquí está una de las causas de incompatibilidad con el interface. En el tratamiento de las interrupciones se utilizan varias rutinas de la ROM que cuando ésta es paginada por el interface no se encuentran en su sitio, lo que provoca que la máquina se «cuelge» al intentar llamarlas. Teóricamente sería posible que la rutina de interrupción antes de hacer nada comprobase cuál de las dos ROMs está en ese momento y procediese en consecuencia. Sin embargo, nuestro único intento en



ese sentido no ha tenido muy buenos resultados, ya que el Spectrum se colgaba en algunas ocasiones al acabar de ejecutar algún comando del interface. Nosotros seguimos pensando que es posible y quizás alguno de vosotros encuentre la solución.

Por lo demás las interrupciones se tratan normalmente y sólo queda destacar por su utilidad dos rutinas de la ROM. La primera es KSCAN en la dirección *028E, que es la que realmente lee el teclado. Si sólo hay pulsada una tecla nos devuelve en el registro E un número entre 0 y 39 distinto para cada una de las 40 teclas tal como indica la figura 1. Si son dos las teclas pulsadas nos devuelve el número de tecla más bajo en el registro D, y el otro en el E, a no ser que

76 77 78 79 80 81 82 63 84		DEFE DEFE DEFE DEFE DEFE DEFE	"~", *DC, *DA *5C, *1A, *7B *EC, *ED, *BF *AE, *AA, *AB *DD, *DE, *DF *7F, *18, *1B *7C, *1C, *1D *DB, *19, *D9 *1E, *D7	Tabla modo extendido + CS A B C ~ BRIGHT FAPEP D E F barra AUTO 11ave G H I GOTO GOSUB IN J K L VAL\$ SCREEN\$ ATTR M N O INVERSE OVER OUT P G R copyr. ELSE RENUM S T U barra ON SWAP V W X FLASH ONERR INK Y Z MODE BEEP
86 87 88 89 90	KDIGIT	RET DEC JF JP LD	*30 C C M, *039D NZ, *0389 HL, *0254	Acaba si se trata de SPACE, ENTER o algun SHIFT. Salta con los modos K,L y C también con graphics Base para modo E + SS
91 92 93 94 95 96 97 98		CF JF AND	5,8 Z,^034A -38 NC,^0382 -07 (^5COD),A A,+10 B	Salta si esta pulsada SS. Comprueba si se trata de los numeros 8 o 9 Se queda con el numero del color y lo deja en K DATA. Devuelve el codigo de cambio de tinta,
100 101		INC RET	Α	o cambio de papel si no esta pulsado CS.
	CHTAB			Reserva espacio para la definicion de caracteres.
103		LD	A, EA	Fone en marcha la rutina de



UN SISTEMA COMPACTO DE DISCO PARA EL SPECTRUM Y EL SPECTRUM +

El Discovery 1 es el más avanzado sistema de disco jamás desarrollado para el Spectrum.

Diseñado en Inglaterra, incorpora la más reciente tecnología japonesa en discos de 3,5". El Discovery es el primero de la nueva generación de periféricos para el Spectrum

Las asombrosas características del Discovery incluyen:

- El más moderno sistema de disco de 3,5°
- Salida Centronics para impresora.
- Interface de Joystick tipo Kempston
- · Salida para monitor monocromo
- · Alimentación propia y para el Spectrum
- Conector para otros periféricos.


El Discovery se conecta simplemente en la parte trasera de su Spectrum y le proporciona acceso instantáneo a la velocidad, prestaciones y seguridad de un sistema de disco.


El Discovery está especialmente diseñado para aceptar los mismos comandos que el Interface 1, permitiéndole usar la mayoria de los programas de casette diseñados para Microdrive sin necesidad de modificarlos.

El Discovery no ocupa sitio en la RAM del Spectrum por lo que podrá seguir disfrutando de sus programas de juego favoritos sin necesidad de desconectario ya que deja libre toda la memoria del Spectrum. Además, puede ya guardar la fuente de alimentación del Spectrum puesto que el Discovery le proporciona tensión a través del conector trasero

El Discovery, con acceso aleatorio permite, por fin. aplicaciones serias para el Spectrum; contabilidades. facturaciones, tratamientos de textos, etc., que eran posibilidades solamente, están ahora a su alcance con el Discovery. Hay a su disposición un amplio catálogo de programas realmente útiles y otros que van apareciendo continuamente, que le permitirán aprovechar la insospechada capacidad de su Spectrum







SISTEMAS INCLUIDOS

Salida para impresora Interface joystick

Compatible Centronics Conector standard tipo D de nueve contactos. Compatible

Salida para monitor

Kempston. Conector standardpara monitor monocromo.

Conector de expansión Alimentación

De 56 vias 220 V. 50 Hz. con cable e interruptor incorporado. No se precisa la alimentación

del Spectrum

FUTURAS AMPLIACIONES

El Discovery 1 puede ampliarse a Discovery 2 en cualquier momento, colocando otra unidad de disco idéntica en el espacio previsto para ello. Todas las conexiones ya están efectuadas en el interior para simplificar el montaje.

El Discovery Plus, que es el nombre del kit de ampliación, está formado por la unidad de disco, 1 cable de 34 vías y una RAM 6116, que va insertada en un zócalo previsto a este fin.

PROGRAMAS DISPONIBLES


- Contabilidad profesional
- Procesador de textos
- Base de datos
- etc



UNIDAD DE DISCO

Tipo	Standardde 3.5"
Modelo	35401
Pistas	40
Caras	
Capacidad total	250 Kbytes
Capacidad formateado	18Ø Kbytes
Tiempo de acceso pista/pista	3 milisegundos
Alimentación	La del Discovery







NOVEDADES:

Sistema RTTY (Rx-Tx) para Spectrum

4.800 Ptas.

Programador de EPROMS (desde la 2716 a la 27128) (para el Spectrum y el Amstrad 464)

Interface Centronics para QL

12.800 Ptas.

Impresora Ibico 80 columnas

30.400 Ptas.





una de ellas sea un shift, en cuyo caso irá siempre en el registro D. De haber más de dos teclas pulsadas nos lo indica dejando el indicador de cero a cero (NZ).

La otra rutina es KTEST, que realiza la conversión de los datos de KSCAN al código de la tecla pulsada si estuviéramos en modo C. Aquí es donde está la base de la tabla que indica qué letra corresponde a cada tecla. Si la cambiáramos conseguiríamos que nuestro teclado dejara de ser de tipo QWERTY, lo que sería un pequeño lío.

Esto es todo en lo que respecta a las interrupciones. A continuación en el programa viene la definición de los 112 caracteres del modo 1. De momento eludiremos el problema de introducirlos y por ahora limitaros a reservar 896 bytes.

El bucle principal

El bucle principal del BASIC (MAIN) es la parte más importante del programa, ya que es el encargado de ir llamando a las demás rutinas. La figura 2 muestra el diagrama de flujo de esta parte, que como podréis ver no tiene principio ni final al estar continuamente ejecutándose.

Las líneas 103-108 son las encargadas de poner en funcionamiento el programa, preparando el modo de interrupción 2 y saltando sobre NEW. Se podría pensar que las líneas 106 y 107 no son necesarias, ya que NEW se encarga de poner en su sitio la pila. Esto es cierto, pero su finalidad es poder realizar una entrada en caliente cuando está conectado el interface 1. Esta entrada se hace después de que el programa cargador haya «pokeado» el salto sobre NEW para que entre en MAIN 1 y de esta forma no se borre el BASIC. Cuando está el interface la entrada debe hacerse sin conectar las interrupciones.

104		[[]	I,A	interrupcion en modo 2
105 106 107		IM LD POF	SF,(*5C3D)	Hace SF igual a ERR SF + 2
108		JF'	NEM	Inicializa el programa.
110	AUTOFF MEXEC	LD	A (AUTON), A (IY+49), +02	Apaga el modo AUTO. Salta aqui cuando pulsamos solamente ENTER. La parte baja de la pantalla
	MAINI		AULIST #16B0	tiene dos lineas. Produce un listado automatico. SET-MIN Limpia todas las areas detras de E-LINE.
114 115 116		AND JR	A, (AUTON) A Z, MAINZ A, *FF	Comprueba si estamos en modo AUTO. Salta si no. Abre el canal 'R'.
118 119 120		CALL LD LD	#1601 HL, (AUTOLI) DE, (AUTOIN)	Calcula el nuevo numero de linea sumando el incremento.
121 122 123 124		BIT JR	HL, DE 6, H NZ, MAIN2	Comprueba si nos hemos pasado.
125 126		LD LD	E, H C, L	Guarda el numero para la siguiente linea,
127 128 M 129 130	1AIN2	LD CALL	-1A1B A,-00 -1601 EDITOR	y 'lo 'escribe' en el canal R. Abre el stream O (normalmente canal K).
131			LISCAN	Pide una linea BASIC. Comprueba si la sintaxis es

El resto del bucle se diferencia del de la ROM en el tratamiento de los errores y en el modo AUTO, aparte de que llama a las rutinas propias en lugar de a las de la ROM.

El modo AUTO se controla mediante la variable del sistema AUTON, si su valor es distinto de 0 hay que colocar el número de línea. La forma de hacerlo es abriendo el canal «R» y escribiendo a través de él el número de línea. De esta forma se intro-

duce directamente en el área de edición y cuando se llame al EDI-TOR aparecerá automáticamente el número.

el numero.

El tratamiento de errores se realiza cuando se vuelve de ejecutar un programa BASIC. Lo primero



que hace es comprobar si se trata de un error 0 (no error), en cuyo caso no debe hacer nada más. Si se trata de otro error, hay que rastrear todo el programa en busca de algún ON ERR que se refiera a él, y si se encuentra continuar la ejecución en ese punto. Esta es la causa de que con programas largos tarde un poco en responder al BREAK, ya que debe buscar por todo el programa antes de dar el mensaje de error.

En cuanto a la asignación de la variable BA-SIC err se hace de la misma forma que la instrucción LET, llamando primero a CLASS-1 para inicializar la variable del sistema DEST y después a LET para que le de el valor correspondiente. Aquí se presenta

un problema, que es que al poner el número de error en el STACK se modifica DEST, y ya no apunta al nombre de la variable. Por esta razón aparece dos veces en el programa.

Manuel Arana

132	BIT	7, (IY+0)	correcta.
133	JE	NZ, MAIN3	Salta si no hay problema.
134	BIT	4, (IY+48)	Comprueba si realmente estamos
135	JR	Z,MAIN4	utilizando el canal K.
136	LD	HL. (~5059)	E-LINE
137	CALL	-11A7	Elimina los numeros en coma
			flotante que introdujo LISCAN.
138	LD	(IY+0), *FF	
139	JR	MAIN2	La linea debe ser revisada.
140 MAIN3	LD	HL,(~5059)	E-LINE
141	LD	(45C5D), HL	CH-ADD
142	CALL	ELINO	Mira a ver si empieza con un
143	LD	A, B	numero de linea.
144	OR	C	
145	JF'	NZ, MADD	Si es asi la linea debe
			introducirse en el programa.
146	RST	÷18	GET-CHAR
147		≏oD	Si se trata solamente de ENTER
148		Z, AUTOFF	hay que salir de AUTO.
149		O, (IY+48)	Borra la pantalla si es
150		NZ, CLALL	necesario,
151		*OD6E	y la parté baja siempre.
152		CLCHAN	Hace que los canales K y S
			vuelvan a apuntar a su sitio.
153	LD	A, -19	Calcula el contador de scoll

```
(IY + 79)
154
            SUB
                                 S-FOSN
155
            LD
                 (IY+82), A
                                 SCR-CT
156
            SET
                 7, (IY+1)
                                 Se va ha ejecutar una linea.
157
                 (IY+0), *FF
            LD
                                 No hay error.
158
            LD
                  (IY+10), 401
                                 NSPFC. Empezamos por la
                                                             primera
                                 instruccion.
159
            PUSH HL
160
            LD
                 HL, (~508A)
                                 Guarda la variable S-FOSNL.
161
                 (45CBO), HL
            LD
162
            FOF
                 HL
163
            CALL
                 LIRUN
                                 Ejecuta la linea/programa
164 LOERR
                 A, (*5C3A)
            LD
                                 Comprueba si se ha producido
            INC
1.65
                                 algun error.
166
            JE
                 Z, MAIN4
                                 Salta si no.
167
            LD
                 C, A
                                 Guarda el codigo del error.
168
            PUSH BC
169
                 HL, (45053)
                                 PROG
                 E, -19
170
            LD
                                 Codigo de ON ERR.
171
            CALL LOOKP3
                                 Busca el primero en el programa.
172
                 DE, HL
            EX
                                 Guarda el numero de instruccion
173
            EX
                  (SF), HL
                                 y el codigo de ON ERR.
174
            EX
                 DE, HL
175
            JE
                 C, NEERR
                                 Salta si
                                            no
                                                     ha
                                                          encontrado
                                                 95 69
                                 ningun ON ERR.
176 ERRLO
            PUSH BC
177
            CALL NEXTCH
                                 Busca si hay alguna referencia
178
            CALL LIERR
                                 al error que se ha producido.
179
            F'OF
                 BC
                 Z, ENERR
180
            JF.
                                 Salta si si que la hay.
                                 Recupera
                                            el numero
                                                                   de
181
            EX
                 DE, HL
182
            EX
                 (SP), HL
                                 instruccion.
183
            EX
                 DE, HL
                                 busca el siguiente ON ERR,
184
            CALL LOOKE'S
                                 y vuelve a quardar el numero
185
            EX
                 DE, HL
                                                                   de
                                                      codigo
                                                                   de
186
            EX
                  (SF), HL
                                 instruccion y el
                                 ON ERR.
187
            EX
                 DE, HL
                                 Salta si ha encontrado el ON ERR
188
            JR
                 NC, ERRLO
189 NEERR
            FOF
                                 Ya no necesitamos la dirreccion.
                 BC
                                 Espera la siguiente interrupcion
190 MAIN4
            HALT
191
            RES
                 5, (IY+1)
                                 FLAGS indica que se puede leer
                                 una nueva tecla.
                                 FLAGS2
192
            BIT
                  1. (IY+48)
                                 Copia el buffer de la impresora.
193
            CALL NZ, +OEDC
194
                 A, (IY+0)
                                 Calcula el codigo del
            LD
195
            INC
                                 producido.
                 A
            PUSH AF
196 MAING
                                 Lo guarda.
                 HL, "0000
197
            LD
198
            LD
                  (IY+55), H
                                 FLAGX
                                 X FTR hi
199
            LD
                  (IY+38), H
200
                  (45COB), HL
            LD
                                 DEFADD
```

Guía del comprador de Todospectrum



- Ordenadores personales Hard y Soft.
 - Cursos de Basic.

Oficina RENOVACION EN MARCHA, S. A. C/ Espronceda, 34. 28003-MADRID Tfno. (91) 441 24 78

REMSHOP 1

Galileo, 4. 28015 MADRID Tfno. (91) 445 28 08

REMSHOP 2

C/ Dr. Castelo, 14, 28008 MADRID Tfnp (91) 274 98 43

REMSHOP 3

Modesto Lafuente, 33, 28003 MADRID Tfno. (91) 233 83 19

REMSHOP BARCELONA

C/Muntaner 55 - 0804 BARCELONA Tfno (93) 253 26 18

REMSHOP LAS PALMAS

C/ General Mas de Gamindez, 45. LAS PALMAS Tfno. (928) 23 02 90

REMSHOP BILBAO C/ General Concha, 12 - 48008 BILBAO Tfno. (94) 444 68 68

C/ Matemático Pedrayes, 6 - 33005 OVIEDO Tíno. (985) 25 25 95

REMSHOP OVIEDO



DISTRIBUIDORES DE:

COMMODORE-64 **ORIC-ATMOS** ZX SPECTRUM SINCLAIR ZX 81 ROCKWELL'-AIM-65 DRAGON-32 **NEW BRAIN** DRAGON-64 CASIO FP-200

ELECTRONICA SANDOVAL, S. A C/ SANDOVAL, 3, 4, 6. 28010-MADRID Teléfonos: 445 75 58 - 445 76 00 - 445 18 70 447 42 01 C/ SANDOVAL, 4 y 6 Centralita 445 18 33 (8 líneas)



Cada uno

C-5 199 ptas C-10 209 ptas C-15 219 ptas

1.393 ptas 1.463 ptas 1.533 ptas 1.602 ptas

Caja de 30 3.582 ptas. 3.762 ptas.

Libre de gastos de envío contra reembolso correos

CAMAFEO INC. Dep. 03 José Lázaro Galdiano, 1. 28036 Madrid.

K-BITS

- ORDENADORES PERSONALES
- GESTION
- APLICACIONES ARQUITECTURA
- GARANTIA OFICIAL
- FACILIDADES DE PAGO
- ENVIOS A PROVINCIAS

Barquillo 15 - Tfno.: 232 57 37 = 28004 MADRID

CURSO DE CONTABILIDAD PARA P v M EMPRESAS

EN ZX SPECTRUM

- Libros Oficiales Contabilidad
- Diarios, Inventarios, Balances, etc.
- Plan General Contable

CENTRO DE ESTUDIOS: SUMAAS


c/. Desengaño, 12 - 3.º-3 28004 Madrid Telfs.: 221 31 49 - 221 38 35

MADRID (91) 733 96 62

```
247 MAIN8
           LDDR
                                Carga las variables.
248
            RET
249 REFG
                 A. -10
           LD
                                 Froduce el error
                                                    G
250
           LD
                 BC, 40000
                                 sitio para la nueva linea.
                 MAING
251
            JF
252 ENERR
           LD
                 HL, (~5C5D)
                                 CHADD.
253
            FUSH HL
                                 Lo guarda
254
            PUSH DE
                                 y el codigo de error (en E)
255
            CALL #16B0
                                 Limpia el area de trabajo.
256
            LD
                 HL, ERRVAR
                                             CHADD
                                 Hace que
                                                       apunte
                                                                  al
257
            LD
                 (45C5D), HL
                                 comienzo de la palabra ERR.
258
            CALL #1C1F
                                 Identifica
                                             el
                                                 nombre
                                                                  la
                                 variable.
259
            POP
                                 Recupera el codigo de error.
                 DE
260
            LD
                 A,E
                 -15
261
            CF
                                 Comprueba si se trata de
                                                             BREAK.
262
            JR
                 NZ, NBREAK
                                 y salta si no.
263 WNOKEY
           XOR
264
            IN
                 A, (*FE)
                                 Lee todo el teclado de una vez.
265
                 #1F
            AND
266
            CF
                 -1F
                                 Espera a que no
                                                   este
                                                           apretada
267
            JE
                 NZ, WNOKEY
                                 ninguna tecla.
268
            LD
                 A, -15
                                 Fone otra vez el numero de error
                                 Asigna OLDFFC y OSFFC.
269 NBREAK CALL MAIN9
270
            CALL
                 *2D28
                                 STACK-A. Coloca A en la pila.
            CALL *2AFF
271
                                 LET. Pone el codigo de error
                                                                  en
                                 la variable basic err.
272
            FOF
                 HL
                                 Recupera
                                           el antiquo
                                                                  de
273
            LD
                 (±505D), HL
                                 CHADD.
274
            POP
                 DE
275
            LD
                 A. -01
                                 El nuevo
                                            valor
                                                    del
276
            SUB
                 D
                                 instruccion debe ser
                                                       uno mas que
            LD
                 (~5C44),A
277
                                 el del ON ERR.
278
                                 Coloca la direccion
            LD
                 HL, LOERR
                                                        de
                                                            retorno
279
            FUSH HL
                                 en la pila.
280
            LD
                 (IY+0), *FF
                                 No hay error.
281
            JF
                                 Continua la ejecucion.
                 STMRET
282 ERRVAR DEFM "ERR*"
                                 Nombre de la variable err.
283 AUTOLI DEFW 40000
                                 Numero de linea.
284 AUTOIN DEFW 40000
                                 Incremento.
            DEFM "ERR"
                                 Otra vez el nombre.
285
                                 Controla si estamos en AUTO.
286 AUTON
            DEFB
                 **()()
                                 Guarda el numero en E-PPC.
                 (45C49), BC
287 MADD
            LD
288
            LD
                 HL, (4505D)
                                 Coloca la variable CH-ADD en los
289
            EX
                 DE, HL
                                 registros DE.
290
                                 Pone la direccion de REPG en
                                                                  la
            LD
                 HL, REPG
291
            FUSH HL
                                 pila por si es necesario.
292
            LD
                 HL, (~5C61)
                                 WORKSP.
                                 Calcula la longitud de la
293
            SCF
                                                              linea
                                 desde detras del numero hasta el
294
            SBC
                 HL, DE
```

```
201
            LD
                 HL, 40001
202
            LD
                  (45C16), HL
                                 STRM6 STREAM O apunta a canal K
203
            CALL -16B0
                                 SET-MIN limpia todas
                                                         las
                                 detras de E-LINE.
204
            RES
                 5, (IY+55)
205
            CALL *OD6E
                                 Borra la parte baja de pantalla.
206
            CALL CLCHAN
                                 Arregla los canales de E/S.
207
            SET
                 5, (IY+2)
                                 TV-FLAG
208
            POP
                 AF
                                 Recupera el codigo del error.
209
            LD
                 B, A
                                 Lo guarda en B.
210
            CP
                 40/2
                                 Si es mayor que 9 le suma 7 para
211
            JR
                 C, MAINS
                                 escribirlo bien.
                 A, 407
212
            ADD
213 MAIN5
            CALL -15EF
                                 Escribe el codigo de error,
214
            LD)
                 A, +20
                                 y un espacio.
215
            RST
                 -10
216
            LD
                 A, B
217
            LD
                 DE, *1391
                                 Base para la tabla
                                                          con
                                                                 105
                                mensajes de error.
218
            CALL *OCOA
                                 Escribe el mensa;e,
219
            XOR
                 A
220
            LD
                 DE, -1536
                                 seguido de una coma
                                                                  un
221
            CALL FOCOA
                                 espacio.
222
            LD
                 BC. (~5C45)
                                FFC
223
            CALL -1A1B
                                Escribe el numero de linea.
224
            LD
                 A, #3A
                                Dos puntos
225
                 -10
            RST
226
            LD
                 C_{n}(IY+13)
                                 SUBFFC
                 B, -00
227
            LD
                                Por ultimo escibe el numero
228
            CALL -1A1B
                                 la instruccion.
229
            CALL #1097
                                Limpia el area de edicion.
230
            LD
                 A, (IY+0)
                                El numero de error
231
            INC
                 A
                                lo incrementa
232
            CALL NZ, MAIN9
                                Asigna OLDPPC Y OSPPC
233
                                NSPPC. Indica no salto.
           LD
                 (IY+10), +FF
234
                 3, (IY+1)
            RES
                                Modo K.
235
            JP
                 MAIN2
236 MAIN9
            CF
                 409
                                Es un STOF
237
            JR
                 Z, MAIN6
                 415
238
            CF
                                o BREAK en el programa?
239
           JR
                 NZ, MAIN7
240 MAIN6
           INC
                 (IY+13)
                                SUBPPC. En ese
                                                      caso debe
                                continuar
                                            en
                                                  la
                                                          siguiente
                                instruccion.
241 MAIN7
           LD
                 BC, -0003
                                Se prepara para dar el
                                                             valor
                 DE, 45070
242
                                correcto a las variables
           LD
                                                             OLDFFC
243
           LD
                 HL, +5044
                                y OSPPC.
                 7, (IY+10)
244
           BIT
                                Si se iba a producir un
                                                              salto
245
           JE
                 Z, MAIN8
                                esta bien.
246
            ADD
                 HL, BC
                                Si no hay que usar PPC y SUBPPC.
```

295	FUSH	HL	fin de linea y lo guarda.
296	LD		Pasa la longitud de la linea a
297			los registros HL y mira a ver si
	LD		existe otra linea con ese numero
298		+194E	
299		NZ, MADD1	Salta si no existe.
300	CALL	-19B8	NEXT-ONE. Devuelve la direccion de la siguiente linea.
301	MALL	41903	RECLAIM2. Borra la linea.
			Recupera la longitud de la nueva
302 MADD1	FOF		linea y comprueba si se trata de
303	LD		Tibes A combinens at as managed
304		Α	un numero seguido de ENTER hada
305	OR	B	mas.
306	JR	Z,MADD2	Si es asi hemos acabado.
307	PUSH		Guarda la longitud.
308	INC		Se necesitan cuatro bytes mas
		BC	para codificar el numero de
309			linea y la longitud.
310	INC		Tiled A ref reductions
311	INC		The second secon
312	DEC	HI	HL apunta a la direccion
			anterior a la de destino.
313	LD	DE, (*5053)	Guarda la dirección PROG para
314	FUSH	DE	evitar problemas al introducir
and the s			la primera linea.
315	CALL	*1655	MAKE-ROOM. Hace sitio para la
	~ ["] h h	4 W W W	linea.
and the second	p=-, p==, p==,	1 11	Vuelve a culocar la direccion en
316	FOF		la variable PROG.
317		(*5053),HL	
318	POP	BC	Recupera la longitud sin los
319	FUSH	BC	cuatro bytes iniciales.
320	INC	DE	DE apunta al final del espacio
			para la nueva linea.
321	LD	HL, (45061)	WORKSF.
male bear hand	DEC		Le resta dos para que HL apunte
the discussion one can supe out discussed	DEC		al final de la linea.
			Copia la linea en el area de
324	LDDR		
		1.11 / 6.10075 0.25 3	programa.
325		HL, (~5049)	Coge el numero de linea
326		DE, HL	y lo deja en DE.
327	FOP	BC	Recupera la longitud
328	LD	(HL),B	y la coloca en su sitio, sobre
329	DEC	HL	los bytes 3 y 4 de la linea.
330	LD	(HL),C	
331	DEC	HL_	
		(HL), E	Codifica de la misma forma el
			numero de linea en los dos
2.53		HL	
334		(HL),I)	primeros bytes.
335 MADD2		AF	Saca la dirección de REPG
336	JF	MEXEC	y acaba volviendo a MEXEC.



SERVICIO DE EJEMPLARES ATRASADOS

Complete su colección de

Todospectrum

A continuación le resumimos el contenido de los ejemplares aparecidos hasta ahora.

Núm. 1 • 250 pts.

Cómo usar el microdrive/Programación Basic/Ampliación Basicare/Rutina despertador/Variables del sistema/Entrada datos mediante máscaras/Protección del software/Sintonice su Spectrum/Programas.

Núm. 3 • 250 pts.

Novedades sonimag '84/Ampliando el Basic/Programas para ordenar programas/Gráficos con el VU-3D/Lenguaje Forth/Archivos en microdrive/Programación de un interface de impresora/Programas.

Núm. 5 • 250 pts.

Floppys para Spectrum/Diseño asistido por ordenador/64 Caracteres por línea/Juego de la vida/Pascal/Así hacemos las portadas/Control de evaluaciones/Programas.

Núm. 2 • 250 pts.

Gráficos profesionales/Desplazamiento pixel a pixel/Utilización de rutinas/Construcción del interface centronics/Programas de utilidad para microdrive/Rutina reset en código máquina/Análisis del editor de textos Tasword/Interfaces para impresoras/Programas.

Núm. 4 • 250 pts.

De profesión: programador/Consola para el Spectrum/Comparación código máquina-Basic/Análisis programa contabilidad /Calendario/Pascal/Programas.

Núm. 6 • 250 pts.

Representación de funciones/Todos los caminos conducen a la ROM/Juegos/Pascal/Construcción de un lápiz óptico/Programas de gestión. El SITI/Logo: tortugas para todos/Interrupciones del Z-80/Programas.





DISPONEMOS DE TAPAS ESPECIALES PARA
SUS EJEMPLARES DE



SIN NECESIDAD DE ENCUADERNACION




Para hacer su pedido, rellene este cupón HOY MISMO

Todospectrum

y envielo a: Bravo Murillo, 377 Tel. 733 96 62 - 28020 MADRID

Ruego m PECTRUM	e envíen los siguientes ejemplares atrasados de TODO	
	envienme tapas para la encuadernación de m de TODOSPECTRUM, al precio de 600 pts. más gastos de envi	
D POR C	lo abonaré HEQUE D CONTRA REEMBOLSO D CON MI TARJETA D D AMERICAN EXPRESS D VISA D INTERBANK	DE
Número de	e mi tarjeta:	
Fecha de	caducidad Firma	
NOMBRE	***************************************	
	N	
CIUDAD .	C. P	
PROVINCE	Α	



Programas Editor de pantabla

El presente programa sirve para dibujar pantallas de presentación similares a las que aparecen al cargar un programa desde el *cassette*, tal y como hacen en los juegos de ULTIMATE, por ejemplo.

La calidad de las pantallas que permite hacer este Editor es similar a la de los mejores juegos comerciales, siempre y cuando nos pasemos dibujando frente al televisor el tiempo suficiente. La misma portada de esta revista se hace con un programa similar a éste.

Para introducir el programa teclear primero el listado 1 y grabarlo con SAVE «Editor» LINE 1 A continuación haga NEW y teclee el listado 2:

- 5 CLEAR 36954
- 10 LET sum=0
- 20 FOR X=36955 TO 37719
- 30 INPUT «Codigo»; a

Con este programa un poquito de imaginación y grandes dosis de paciencia, tú también puedes ser nuestro portadista.



40 POKE x,a: LET sum=sum+a: PRINT x,a

50 NEXT x

60 IF sum=68169 THEN PRINT «Ok»: STOP

70 PRINT «Error»

Ejecútelo e introduzca los 765 códigos de la figura 3, si obtiene error repáselos, y si no, grábelos con SAVE «c» CODE 36955, 765, a continuación de lo anterior.

Al ejecutarse el programa (con LOAD»») aparece en pantalla el

menú de opciones:

1. DIBUJAR.—Permite realizar en la pantalla nuestro dibujo utilizando un punto como cursor que va pintando por donde pasa; se mueve con O, P, Q, A para izquierda, derecha, arriba y abajo respectivamente. Si a la vez pulsamos SPACE, el cursor se desplaza sin dibujar nada, y pulsando CAPS SHIFT va borrando. En la parte inferior de la pantalla aparece la posición del cursor en alta y baja definición. Pulsando L la posición del cursor se toma como origen para las próximas líneas o arcos que tracemos. Con F se traza una

recta desde el punto indicado previamente con L y la posición del cursor. Con S se traza un arco, donde se nos pide el ángulo, que debe ser dado en grados sexagesimales. Pulsando C se nos pide el radio del círculo que se traza con centro el cursor. Al apretar X, la pantalla se cuadricula según los cuadros de baja definición; para volver a la situación normal se pulsa de nuevo X. SIMBOL SHIFT+V tiene el efecto de borrar la pantalla. Con M se vuelve al menú, quedando la pantalla guardada en memoria.

2. TEXTOS.—Esta opción sirve para imprimir las letras y símbolos del Spectrum, bien en tamaño normal o gigante. En tamaño normal aparece un cursor que se guía con las flechas en el Plus o con CAPS SHIFT y 5, 6, 7, 8 en el Spectrum 48K; apretando una tecla aparece el símbolo correspondiente en la posición del cursor. Podemos dibujar números, minúsculas, mayúsculas (con CAPS SHIFT) y signos (con SIMBOL SHIFT); para poner © se pulsa I + SIMBOL

SHIFT. Se vuelve al menú con ENTER. En tamaño gigante se nos pide el texto, que debe ser menor de 32 caracteres, y se coloca con unas rayitas que marcan el extremo superior e izquierdo del mismo. Las rayitas se mueven con O, P, Q y A según lo habitual, se sitúan pulsando ENTER.

GRAFICOS DEFINIDOS POR EL USUARIO.—En la opción de dibujar podemos imprimir en la pantalla cualquiera de los 21 GDU, que aparecen en la parte inferior, y también espacios. El cursor se mueve igual que en textos normales, se sale igualmente con ENTER. En la opción de crear podemos dibujar nuestros propios GDU. Elegimos el gráfico a modificar con las teclas con flechas a izquierda o derecha o bien con CAPS SHIFT + 5 u 8, según el tipo de ordenador. Pulsando S se saca el gráfico de la memoria al cuadrado que aparece en pantalla. Con M se mete el dibujo del cuadrado en la memoria correspondiente. Con E lo que hay dibujado se invierte como si lo mirásemos en un espejo

O>REM **EDITOR DE PANTALLA**
1985 E. Salvador

1 CLEAR 36954: LOAD ""CODE : POKE 23658.0

5 DEF FN f(x)=x-256*INT (x/256): DEF FN g(x)=x-(INT ((x-22528)/32))*32-22528

7 GO TO 9000

10 LET or=a(4): LET de=16384: GO SUB 8060

15 INPUT "Coord. iniciales ";a

17 IF a>255 OR a<0 OR b<0 OR b >175 THEN BEEP .1,-20: GO TO 15 20 LET m=0: LET a1=a: LET b1=b

: LET 11=a: LET 12=b

30 IF m THEN PLOT INVERSE 1; a1,b1: LET m=0: GO TO 50

40 PLOT a, b

50 LET a=a+(IN 57342=190 AND a <255)-(IN 57342=189 AND a>0): LE

T b=b-(IN 65022=190.AND b>0)+(IN 64510=190 AND b<175)

60 PRINT *1; AT 1,0; "Pos.-"; a; "
"; b; " "; AT 1,17; INT ((175-b)
/8); " "; INT (a/8); " "

65 LET a1=a: LET b1=b

70 IF IN 32766=190 THEN GO TO 50

80 IF IN 65278=190 THEN LET m =1: GO TO 30

100 IF INKEY\$="1" THEN LET 11= a: LET 12=b: GO TO 30

105 IF INKEY\$="x" THEN RANDOMI ZE USR 37348

110 IF INKEY\$="f" THEN PLOT 11, 12: DRAW a-11, b-12: GO TO 30

115 IF INKEY\$="s" THEN INPUT "Angulo? ";an: PLOT 11,12: DRAW a

-11,b-12,PI*an/180: GO TO 30 120 IF INKEY\$="c" THEN INPUT "

Radio ";r: IF a>=r AND b>=r AND 255-a>=r AND 175-b>=r THEN CIRC

y con G se gira un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Apretando D podemos dibujar nuestro gráfico; aparece un cursor en el cuadrado que pinta blanco con O, negro con P, y que avanza sin pintar con L, para salir se pulsa ENTER y ya podemos meterlo en memoria, girarlo o in-vertirlo y meterlo en otro gráfico, etc. Para volver al menú se pulsa Q.

4. COLOREAR.—Esta opción nos permite dar color a la pantalla que hemos dibujado previamente. Con O, P, Q y A podemos desplazar un cursor por toda la pantalla. Pulsando C se nos pide el código de colores con que queremos pintar. Se debe introducir un número de 4 cifras: la primera indica FLASH, y debe ser 0 ó 1, la segunda es el BRIGHT y debe ser igualmente 0 ó 1, la tercera cifra es el código del PAPER y debe ser un número del 0 al 7, y la cuarta cifra es el INK, también un número del 0 al 7. Podemos cambiar de códigos pulsando C cuantas veces queramos. Al pulsar R aparece en pantalla en grande el cuadro que

ocupaba el cursor cuando pulsamos R, lo podemos modificar con O, P y L igual que se hacía para crear GDU, y al apretar ENTER se sitúa en pantalla en la posición del cursor. Para volver al menú se pulsa M.

- 5. LINEAS INFERIORES.—En este apartado podemos subir el tercio inferior de pantalla del archivo que indiquemos (véase apartado 6), al tercio medio de la pantalla, enmarcado por dos líneas negras arriba y abajo. Posteriormente podemos bajar nuevamente este tercio a su lugar original. Gracias a esto, después de subirlas, podemos dibujar, colorear, etc., las dos líneas inferiores de la pantalla, que normalmente no son accesibles.
- 6. ARCHIVOS.—En la memoria del ordenador existen cuatro zonas que pueden albergar toda la pantalla. Las tres inferiores se denominan archivos 1, 2 y 3, y en ellos podemos meter la pantalla actual para luego comparar cuál es mejor, si va bien un dibujo o no, etc. También se puede sacar un archivo a pantalla. La cuarta zona o

archivo se utiliza para guardar la pantalla en curso cuando volvemos al menú, creamos un gráfico, etcétera.

7. GRABAR.—Nos permite grabar en cinta la pantalla o uno de los tres archivos, bien en su posición de memoria o sacados previamente a la pantalla.

 CARGAR.—Carga una pantalla en la posición en que la grabamos

9. VERIFICAR.—Verifica lo que hemos grabado si era un archivo, la pantalla no se puede verificar porque aparece en ésta la inscripción «Bytes:» y, por tanto, no es igual que cuando la grabamos.

NOTA: La memoria requerida es de 48K. Como el programa está escrito en un Spectrum Plus, es necesario una modificación para el Spectrum normal: se deben cambiar los 190 y 189 por 254 y 253, respectivamente, en las líneas 50, 70, 80, 4560 y 4580. Para grabar el propio programa una vez introducido se teclea GOTO 9998.

Eduardo Salvador Martínez

LE a,b,r: 60 TO 30 125 IF INKEY\$="/" THEN CLS : G 0 TO 30 130 IF INKEY = "m" THEN LET or= 16384: LET de=a(4): GO SUB 8060: RETURN 140 GO TO 30 1510 CLS : PRINT "Normal (1) o g igante (2)" 1515 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 1 515 1520 LET as=INKEYs: IF as<>"1" A ND a\$<>"2" THEN GO TO 1520 1530 LET or=a(4): LET de=16384: GO SUB 8060 1540 GO SUB VAL a\$*500+1100 1550 LET or=16384: LET de=a(4): GO SUB 8060 1560 RETURN 1600 LET a=0: LET b=a 1610 LET at=ATTR (a,b) 1615 LET a1=a: LET b1=b

1620 POKE 22528+b+a*32,214: LET a\$=INKEY\$ 1630/IF a\$=CHR\$ 8 THEN LET b=b-(6)0): GO TO 1680 1635 IF a\$="AT " THEN 1640 IF a\$=CHR\$ 9 THEN LET b=b+ (b<31): GO TO 1680 1650 IF a\$=CHR\$ 10 THEN LET a=a +(a<21): GO TO 1680 1660 IF a\$=CHR\$ 11 THEN -(a>0): GO TO 1680 1665 IF a\$=CHR\$ 13 THEN POKE 22 528+b1+a1*32,at: RETURN 1670 PRINT AT a,b;a\$: IF a\$<>"" LET b=b+1: IF b=32 THEN ET a=a+1: LET b=0: IF a=22 THEN LET a=0 1680 POKE 22528+b1+a1*32,at: GO TO 1610 2100 INPUT "Texto ";z\$: LET 1z=L EN z4: IF LEN z\$>32 THEN

(55)

2,-20: GO TO 2100 GO TO 2 2105 IF INKEY\$<>"" THEN 105 2110 LET yy=80 2120 PLOT OVER 1:0,175-yy: DRAW OVER 1;6,0 2125 LET yy1=yy 2130 LET yy=yy+(INKEY\$="a")-(INK EY\$="q") 2132 IF yy=175 THEN LET yy=0 2134 IF yy=-1 THEN LET yy=175 2140 FLOT OVER 1:0,175-yy1: DRA W OVER 1:6.0 2150 IF INKEY\$<>CHR\$ 13 THEN TO 2120 2160 INPUT "Ampliacion altura "; ys: IF yy+8*ys>175 THEN BEEP .2 ,-20: GO TO 2160 2170 PRINT #1; AT 1,0; "Condicione s longitud (s/n)": LET a\$=INKEY\$: IF a\$<>"s" AND a\$<>"n" THEN G O TO 2170 2180 IF a = "n" THEN LET x = INT (32/1z): LET xx = (256-8*xs*1z)/2: GO TO 2300 2185 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 2 185 2190 LET xx=120 2200 PLOT OVER 1; xx, 0: DRAW ER 1:0,6 2205 LET xx1=xx 2210 LET xx=xx+(INKEY\$="p")-(INK EY\$="o") 2212 IF xx=256 THEN LET xx=0 2214 IF xx=-1 THEN LET xx=255 2220 PLOT OVER 1; xx1,0: DRAW VER 1:0,6 2230 IF INKEY\$<>CHR\$ 13 THEN GO TO 2200 2240 INPUT "Ampliacion longitud ";xs: IF xx+xs*8*1z>255 THEN EF .2,-20: GO TO 2240 2300 LET i=23306: POKE i, xx: POK E i+1, yy: POKE i+2, xs: POKE i+3, ys: FOKE i+4,8: LET i=i+4: FOR x =1 TO 1z: POKE i+x, CODE $z \le (x)$: N

3020 LET a\$=INKEY\$: IF a\$<>"1" A ND a\$<>"2" THEN GO TO 3020 3030 IF a#="2" THEN GO TO 3500 3040 LET de=16384: LET or=a(4): 60 SUB 8060 3050 REM Una de las filas de let ras es en modo graficos G: PRINT -1:AT 0.0:" ABCDEFGHIJKLMNO PORSTU ABCDEFGHIUKLMNO PORSTU 3060 LET a=0: LET b=a 3070 LET at=ATTR (a.b) 3080 LET a1=a: LET b1=b 3090 POKE 22528+b+a*32,214: LET a\$=INKEY\$ 3100 IF a\$=CHR\$ 8 THEN LET b=b-(b>0): 60 TO 3180 3110 IF a\$=CHR\$ 9 THEN LET b=b+ (b(31): 60 TO 3180 3120 IF a\$=CHR\$ 10 THEN LET a=a +(a(21): GO TO 3180 3125 IF a#=" " THEN FRINT AT a. b;" ": 60 TO 3170 3130 IF a = CHR = 11 THEN -(a>0): 60 TO 31803140 IF a\$=CHR\$ 13 THEN FOKE 22 528+b1+a1*32,at: LET or=16384: L ET de=a(4): GD SUB 8060: RETURN 3150 IF a\$<"a" OR a\$>"u" THEN G D TO 3090 3160 FRINT AT a,b; CHR\$ (CODE a\$+ 3170 LET b=b+1: IF b=32 THEN LE T a=a+1: LET b=0: IF a=22 THEN LET a=0 3180 FOKE 22528+b1+a1*32,at: GO TO 3070 3500 CLS : REM La fila inferior de letras es en modo de graficos G: PRINT AT 2,5; "ABCDEFGHIJKLMN OPGRSTU"; AT 4,5; "ABCDEFGHIUKL MNOPORSTU" 3510 PLOT 94, 46: DRAW 68,0: DRAW 0,68: DRA'. -68,0: DRAW 0,-68 3520 LET u=0 3530 FGRE 37111.q: PRINT OVER 1 PAPER 5; AT 2,5+g;" "; AT 3,5+g; " "; AT 4, 5+g; " " 3540 LET a*=INKEY*: IF a*=CHR* 8

THEN FRINT OVER 1; PAPER 7; AT

2,5+g;" ";AT 3,5+g;" ";AT 4,5+g

3010 CLS : PRINT "Dibujar (1) o crear (2)"

2310 RANDOMIZE USR 37408: RETURN

EXT x: POKE i+1z+1,255

;" ": LET g=g-1: IF g=-1 THEN L ET g=203550 IF as=CHRs 9 THEN FRINT O VER 1; PAPER 7; AT 2,5+g; " "; AT 3,5+g; " "; AT 4,5+g; " ": LET g=g+1 : IF g=21 THEN LET g=0 3560 IF as="d" THEN GO SUB 3650 3570 IF a\$="e" THEN RANDOMIZE U SR 37217 3580 IF as="g" THEN RANDOMIZE U SR 37276 3590 IF a\$="s" THEN FOR x=8 TO 15: PRINT PAPER 7; AT x, 12;" ": NEXT x: RANDOMIZE USR 371 12 3600 IF as="m" THEN RANDOMIZE U SR 37164: PRINT AT 4,5+g; CHR\$ (1 44+q) 3610 IF a\$="q" THEN RETURN 3620 GO TO 3530 3650 LET b=8: LET c=12 3660 LET at=ATTR (b,c): POKE 225 28+32*b+c, 16+24*(at=40 OR at=56)3670 IF INKEY\$="o" THEN POKE 22 528+32*b+c,56: LET c=c+1 3680 IF INKEY\$="p" THEN FOKE 22 528+32*b+c,0: LET c=c+1 3690 IF INKEY\$="1" THEN POKE 22 528+32*b+c,56*/at=56 OR at=40): LET c=c+1 3700 IF INKEY = CHR\$ 13 THEN POK E 22528+32*b+c, 56*(at=40 DR at=56): RETURN 3710 IF c=20 THEN LET c=12: LET b=b+1: IF b=16 THEN LET b=8 3720 GO TO 3660 4510 LET or=a(4): LET de=16384: GO SUB 8060 4515 INPUT "Coor. iniciales ";a; " ":b: IF a>21 OR a<0 OR b<0 OR b>31 THEN BEEP .2,-20: 60 TO 45 15 4520 LET a=22528+b+32*a: LET a1= a: LET at=56: LET at1=at 4530 POKE a1, at: 60 TO 4550 4540 FOKE a1, at1 4550 LET al=a: LET at1=PEEK a: P OKE a, 214 4560 LET a=a+(IN 57342=190 AND a <23231)-(IN 57342=189 AND a>2252 8)+32*(IN 65022=190 AND a<23200)

-32*(IN 64510=190 AND a>22559) 4570 PRINT #1; AT 1,0; "Fos. - "; IN T = ((a-22528)/32); " "; FN g(a); "4580 IF IN 32766=190 THEN GO TO 4530 4590 IF INKEY\$="c" THEN INFUT " Codigo ";a\$: IF LEN a\$=4 THEN G O TO 4630 4600 IF INKEY*="r" THEN GO SUB 5000 4610 IF INKEY\$="m" THEN POKE al ,at1: LET or=16384: LET de=a(4): 60 SUB 8060: RETURN 4620 GO TO 4540 4630 LET at=128*VAL a\$(1)+64*VAL a\$(2)+8*VAL a\$(3)+VAL a\$(4): GOTO 4540 5000 LET or=16384: LET de=a(4): GO SUB 8040 5010 CLS : FLOT 94,46: DRAW 68,0 : DRAW 0,68: DRAW -68,0: DRAW 0, 5020 POKE 37001, FN f(a): POKE 37 002, INT (a/256): RANDOMIZE USR 3 7000 5030 LET b=8: LET c=12 5040 POKE 22528+32*b+c,16+24*(AT TR (b,c)=56 OR ATTR (b,c)=40)5050 LET as=INKEYs: IF as=CHRs 1 3 THEN POKE 22528+32*b+c,56*(AT TR (b,c)=40: RANDOMIZE USR 3705 5: LET or=a(4): LET de=16384: GO SUB 8060: RETURN 5060 IF a\$="p" THEN FOKE 22528+ 32*b+c,0: LET c=c+15070 IF a\$="o" THEN POKE 22528+ 32*b+c,56: LET c=c+15075 IF a\$="1" THEN POKE 22528+ 32*b+c,56*(ATTR (b,c)=56 OR ATTR(b,c)=40): LET c=c+15080 IF c=20 THEN LET c=12: LET b=b+1: IF b=16 THEN LET b=8 5090 GO TO 5040 6010 CLS : PRINT "Subir (1) o ba jar (2)" 6020 LET a = INKEY : IF a <>"1" A ND a\$<>"2" THEN GO TO 6020 6030 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 6 030

6040 PRINT "" "Numero de archivo

55

(1,2,3)" 6050 LET b\$=INKEY\$: IF b\$<"1" OR b\$>"3" THEN GO TO 6050 6060 IF a = "1" THEN LET or = a (VA L b\$)+4096: LET de=a(4)+2048 6070 IF a\$="2" THEN LET de=a(VA L b\$)+4096: LET or=a(4)+2048 6080 POKE 36956, FN f(or): POKE 3 6957, INT (or/256): POKE 36959, FN f(de): POKE 36960, INT (de/256) 6090 RANDOMIZE USR 36955 6100 FOR x=0 TO 31: POKE 60472+x ,255: POKE 62552+x,255: NEXT x 6110 RETURN 8000 CLS: PRINT TAB 5; "Meter(1) o sacar(2)" 8010 LET a\$=INKEY\$: IF a\$<>"1" A ND a\$<>"2" THEN GO TO 8010 8015 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 8 015 8020 PRINT ''TAB 5; "Numero archi vo (1,2,3)" 8030 LET b\$=INKEY\$: IF b\$<"1" OR b\$>"3" THEN GO TO 8030 8040 IF a\$="1" THEN LET or=a(4) : LET de=a(VAL b\$) 8050 IF a\$="2" THEN LET de=a(4) : LET or=a(VAL b\$) 8060 PDKE 37709, FN f(or): PDKE 3 7710, INT (or/256) 8070 POKE 37712, FN f (de): POKE 3 7713, INT (de/256) 8080 RANDOMIZE USR 37708 8090 RETURN 8100 CLS: PRINT "Archivos (1,2, 3) o pantalla (4)" 8110 LET a\$=INKEY\$: IF a\$<"1" OR a\$>"4" THEN GO TO 8110 8120 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 8 120 8130 PRINT ''"En memoria (1) o p antalla (2)" 8140 LET b\$=INKEY\$: IF b\$<>"1" A ND b\$<>"2" THEN GO TO 8140 8150 INPUT "Nombre ":n#: IF LEN n\$>11 THEN BEEP .2,-20: GO TO 8 150 8160 IF b\$="2" DR a\$="4" THEN ET or=a(VAL a\$): LET de=16384: G D SUB 8060: SAVE n#SCREEN# : RET URN

8170 SAVE n\$CODE a(VAL a\$),6912 8180 RETURN 8200 CLS : INPUT "Nombre ":n\$ 8210 LOAD n#CODE 8215 LET or=16384: LET de=a(4): GO SUB 8060 8220 RETURN 8300 CLS : INPUT "Nombre ":n\$ 8310 VERIFY n\$CODE 8320 RETURN 9000 BORDER 4: INK 0: PAPER 7: B RIGHT O: OVER O: INVERSE O: CLS : INK 8: PAPER 8: BRIGHT 8 9010 DIM a(4): LET a(1)=37720 9015 FOR x=2 TO 4: LET a(x)=a(1)+6912*(x-1): NEXT x 9017 RANDOMIZE USR 37380 9020 CLS : PRINT AT 5,14; "MENU"? '; TAB 11; "1 Dibujar"; TAB 11: "2 T extos"; TAB 11; "3 GDU"; TAB 11; "4 Colorear"; TAB 11; "5 Lineas inf." ; TAB 11; "6 Archivos"; TAB 11; "7 G rabar"; TAB 11; "8 Cargar"; TAB 11; "9 Verificar" 9025 PRINT AT 1,5; "**EDITOR DE P **жини на 19,6; 1985** Edu Salvador" 9030 LET as=INKEYs: IF as="" THE N GO TO 9030 9040 IF a\$>="1" AND a\$<"6" THEN GO SUB (VAL a\$-1)*1500+10: GO T

5 CLEAR 36954

10 LET sum=0

20 FOR x=36955 TO 37719

30 INPUT "Codigo ";a

40 POKE x,a: LET sum=sum+a: PR

INT x,a

50 NEXT x

60 IF sum=68169 THEN PRINT "o

k": STOP

70 PRINT "error"

9050 IF a\$>"5" AND a\$<="9" THEN

9998 SAVE "Editor" LINE 1: SAVE

9999 VERIFY "": VERIFY ""CODE

GO SUB (VAL a\$-6) *100+8000


0 9020

9060 GD TD 9020

"c"CODE 36955,765

```
36955
                                                            1 0 27 9
      33
           88 190 17
                           37175
                                  39
                                      22 0 95
                                                     37395
36959
      88
           236
                           37179
                                  25
                                      6 8 229
                                                     37399
                                                            216 84 93
               1 0
                                                                         19
         229 213 237
36963
       8
                           37183
                                      236 89 125
                                                     37403
                                                            24
                                                               237 0 0
                                  33
           209 235 124
                                                     37407
36967
       176
                           37187
                                  197 5 214 32
                                                            0 33 15 91
36971
       214 229 56 6
                                                     37411
                                                            126
                                                                35 34
                           37191
                                  16 252
                                                                          Ö
                                                14
                                           111
         17 62 10 .
36975
                                                     37415
                                                            91
                                                                111 60
                           37195
                                  0
                                    6 8
                                           126
                                                     37419
36979
       24
          4
              6 10
                           37199
                                                            38
                                                                0 41 41
                                  203 33
                                                32
                                           167
              14 0
36983
       62
          17
                                                     37423
                                                            41
                                                                237 75
                           37203
                                  2
                                    203
                                          193
                                               35
36987
       9
          235
               225 71
                                                     37427
                                                            92
                                                                9
                                                                    62 8
                           37207
                                  16
                                     245
                                           121
                                                193
36991
       9
              237
                                                                4
         6 1
                           37211
                                  225
                                                     37431
                                                            50
                                                                   91
                                                                        58
                                      119
                                           35
                                               16
           201
                                                     37435
36995
       176
                0
                   0
                                                            11
                                                                91
                                                                    50
                                                                         9
                           37215
                                  222
                                      201
                                           6
                                               8
36999
       0
         33 22 89
                                                     37439
                                                            91
                                                                58
                                                                   10 91
                           37219
                                  33
                                      236 89
                                               125
37003
       124
           230 3 203
                                                     37443
                                                            50
                                                                8
                                                                   91
                                                                        62
                           37223
                                  197 5
                                          214
                                               32
       39 203 39 203
37007
                                                                    5 91
                                                            9
                                                               50
                           37227
                                                     37447
                                  16 252 111 1
37011
       39 198 64 103
                                                                35
                                                     37451
                                                            126
                                                                     34
                           37231
                                  0 8 203 33
37015
       1 88 164 9
                                                                7
                           37235
                                                     37455
                                                            91
                                                                   50
                                                                        6
                                  126 35
                                          167 32
                                                    137459
37019
       6
         8 126 229
                                                            91
                                                                58
                                                                    5
                                                                        91
                           37239
                                  2
                                     203 193 16
37023
       33
           236 89 79
                                                                    50
                                                     37463
                                                            61
                                                                32
                                                                        58
                                  245 6 8 125
                           37243
37027
           197 5
       125
                    214
                           37247
                                                     37467
                                                            4
                                                                91
                                                                    61
                                                                        32
                                  144
                                      111
                                            203 65
           16 252
37031
       32
                   111
                                                     37471
                                                            24
                                                                58
                                                                         91
                                                                     14
                           37251
                                  40
                                      4 54 0
37035
               8 203
       121
           6
                                                            71
                                                                58
                                                                         91
                           37255
                                  24
                                      2 54 56
                                                     37475
                                                                     12
37039
       127
          40 2 54
                           37259
                                                     37479
                                                            79
                                                                58
                                                                     10
                                                                         91
                                  35
                                      203 41 16
37043
          35 203 39
       0
                                      193 16 208
                                                     37483
                                                            129
                                                                5
                                                                     32
                                                                         252
                           37263
                                  241
37047
           245
               193 225
                                      153 90
                                                60
                                                     37487
                                                            50
                                                                    91
       16
                                                                10
                                                                         42
                           37267
                                  201
37051
               223
                    201
                                                               91
       36
           16
                                                     37491
                                                            0
                                                                    195
                                                                         35
                           37271
                                  24 60 90 90
60 17 148 145
37055
       42
           137
               144
                    124
                                                     37495
                                                            146 50
                                                                         91
                           37275
            3
                                                                    91
37059
       230
               203
                    39
                                                     37499
                                                                         71
                                                            58
                           37279
                                  6 8 33 12
                                                                13
            39
                203
                    39
37063
       203
                                                     37503
                                                            58
                                                                9
                                                                   91
                                                                        128
                           37283
                                  89
                                     125 197 214
           64
37067
       198
               103
                     1
                                                     37507
                                                            50
                                                                9
                                                                    91
                                                                        42
                           37287
                                  32
                                      16 252
                                               111
               9 6
37071
       88
          164
                                                     37511
                                                            2 91
                                                                    195
                                                                         64
                           37291
                                     0 8 203
                                  1
37075
          229
                                                            146 50 5
                                                                        91
       8
               33 236
                                                     37515
                           37295
                                  33
                                      126 35
                                              167
37079
       89
           125
               197 5
                                                     37519
                                                            58
                                                                    91
                                                                         71
                                                                12
                           37299
                                  32
                                      2 203 193
           32
                                                                9 91
37083
       214
                16 252
                                                     37523
                                                            58
                                                                        50
                           37303
                                      245
                                          121 18
                                  16
37087
           14
                0 6
                                                     37527
                                                            7
                                                               91
       111
                                                                    58 13
                           37307
                                  193
                                      19
                                          16
                                               226
                   33
       8 126
                                                                79 197 205
37091
               203
                                                     37531
                                                            91
                           37311
                                  17 148
                                           145 6
37095
       167
            32
                2 203
                                                     37535
                                                            196 146 193
                                                                            58
                           37315
                                  8 33 20 89
37099
       193
            35
                                                               91 60
                16 245
                                                     37539
                                                            7
                                                                       50
                           37319
                                  197 45 16 253
37103
                                                            7 91 13
            193
                225 119
                                                     37543
       121
                                                                        32
                           37323
                                     19 79 203
                                  26
                                                            241 58 8
                                                                        91
           16 222 201
37107
       36
                                                     37547
                                  65
                                    40 4 54
                           37327
                                                     37551
37111
       14
                                                            60 50 8 91
           33
               88 255
                           37331
                                  0 24 2 54
                                                            5
37115
       58
           247 144 203
                                                     37555
                                                               32 221 58
                           37335
                                  56 203 41 125
37119
       39
           203
               39 203
                                                     37559
                                                            6 91
                                                                   195 80
                           37339
                                           111 48
                                  198 32
37123
       39
           22
              0 95
                                                     37563
                                                            146 128 64
                           37343
                                  238
                                       193
                                           16 225
                                                            16 8 4 2
37127
       25
           6 8
                126
                                                     37567
                           37347
                                  201
                                       33
                                           0 64
       229
           33
                236
                                                            1 58 142 92
37131
                                                     37571
                    89
                                      124
39
                           37351
                                              5
252
                                  78
                                           6
                                                                 255 71
37135
       79
           125
                197
                    5
                                  203
                                                     37575
                                                            238
                                                                           58
                           37355
37139
                    252
       214
            32
                16
                           37359
                                  167
                                       121
                                            40 4
                                                     37579
                                                            141
                                                                92 160
                                                                           71
                                                            58
37143
       111
            121
                    8
                                            24
                                                2
                                                     37583
                                                                8 91 230
                 6
                           37363
                                  238
                                       128
37147
       203
                40 2
                                            119 35
                                                                 111 58
                                                                           7
           127
                                                     37587
                                                            248
                           37367
                                  238
                                       255
37151
       54
          0 35
                203
                           37371
                                  124
                                       254
                                            88 200
                                                     37591
                                                            91
                                                                254
                                                                     192
                                                                           208
37155
       39
           16 245 193
                           37375
                                  24
                                      230 0 0
                                                     37595
                                                            31
                                                                 31
                                                                     31 230
                16
                                                            31
37159
       225
           35
                    223
                                     33 88 171
                                                     37599
                                                                 103
                                                                      203
                           37379
                                                                           28
                                  0
       201
            33
                    255
                                                                      203
37163
                88
                                  17
                                      89
                                        171 54
                                                            203
                                                                  29
                                                                           28
                           37383
                                                     37603
           247
                    203
       58
                                      1
                                         255 2
                                                                  29
                                                                      203
37167
                144
                           37387
                                  56
                                                     37607
                                                             203
                                                                           28
                                                 225 37611
                                                                  29
37171
       39
           203
                39
                    203
                           37391
                                  229
                                       237 176
                                                            203
                                                                      62
                                                                          88
```

37615	180 103 58 142	37651 31 31 230 31	37687 0 0 0	0
37619	92 166 176 119	37655 181 111 235 33	37691 0 0 0	0
37623	58 7 91 71	37659 188 146 120 230	37695 0 0 0	0
37627	230 7 246 64	37663 7 79 6 0	37699 23 220	10 206
37631	103 120 31 31	37667 9 70 26 33	37703 11 231	80 26
37635	31 230 24 180	37671 6 91 203 70	37707 23 33	88 228
37639	103 120 23 23	37675 40 3 176 18	37711 17 0 6	54 1
37643	230 224 111 58	37679 201 47 176 47	37715 0 27 3	237 176
37647	8 91 71 31	37683 18 201 0 0	37719 201 0	0 0



Submitinas graficas

Muchos de nuestros lectores opinan que el BASIC se queda corto y recurren a otros lenguajes. Este es el caso de Alberto Gómez Corona, que se ha inclinado hacia el Pascal y nos envía un conjunto de procedimientos y funciones que serán de gran utilidad a la hora de realizar gráficas.

Este conjunto de subrutinas emulan funciones del BASIC y

otras añaden potentes comandos en tres dimensiones.

Como ejemplo se incluye un programa de dibujo de curvas cuadráticas. Estas pueden variar de forma cambiando simplemente el valor de las constantes a, b y c.

Los procedimientos son:

ATTRP (ink, paper, bright, flash). Cuyo manejo lo dan los nombres de los parámetros que hay que pasarle.

Aparte de éste y algún otro similar, los más interesantes son *plot3* (x, y, z) dibuja un punto con estas coordenadas teniendo en cuenta que (xc, yc, zc) está en el centro de la pantalla y que el punto de vista es (ax, ay, az).

Draw3 (x, y, z) dibuja el punto igual que plot3 pero uniéndolo con el punto dibujado anteriormente por medio de una recta. (Esto lo diferencia del draw del

BASIC que es relativo, mientras en éste se dan las coordenadas absolutas del punto).

Hay que decir que el programa se compiló con el Pascal de **Hisoft** y los resultados fueron muy precisos, aunque tarde algo en realizar el dibujo.

Por último nos queda hacer la advertencia de siempre referente a la «psicópata» de nuestra impresora, que el numeral lo cambia por un triángulo y el abrir llaves por dos puntos puestos horizontalmente en la parte superior del carácter. iTened cuidado!

Alberto Gómez Corona

48K

```
5C B4D3
            5 PROGRAM REP3DIM:
B4D3
           "alberto G. Corona 3-8
5)
B4D3
        10 VAR XC, YC, ZC, AX, AY, AZ:
REAL:
B4DC
        11 A, B, I, J, K: INTEGER;
B4DC
        12 PROCEDURE ATTRP(I,P,B,
F: INTEGER);
B4DF
        13 VAR ATR: INTEGER:
B4DF
        14 BEGIN
B4F7
        15
            ATR:=I+P*8+B*64+F*128
B530
        16
            POKE (23693, ORD (ATR));
B54B
        17 END:
        18 FUNCTION INTERIOR (A, B:
B556
INTEGER): BOOLEAN;
B559
        19 BEGIN
B571
        20
              IF (A>=0) AND (A<=255) A
ND(B>=0) AND (B<=175) THEN
B5D0
        21
                  INTERIOR: =TRUE
B5D3
        22
             ELSE INTERIOR: = FALSE
B5DC
        23 END:
B5E6
        73 PROCEDURE DRAW(X, Y: INT
EGER);
BSE9
        74 BEGIN
        75
B601
             IF X<O THEN POKE (232
96, ORD (*FF));
B624
        76
             IF X>=0 THEN POKE(23
296, ORD(1));
B649
        77
             IF YKO THEN POKE (232
97, ORD (*FF));
B66C
        78 IF Y>=0 THEN POKE (2329
7, ORD(1));
B691
       79 FOKE (23728, ORD (ABS(X))
);
B6A3
        80 POKE(23729, ORD(ABS(Y))
);
B6B5
       81 INLINE ( D9, E5, D9, ED
,48,480,45C,4ED,45B,400,45B,4CD
, ^BA, ^24, ^D9, ^E1, ^D9);
B6C6
       82 END:
B6D0
       83
```

```
B6D0
        84 PROCEDURE PLOT(X,Y:INT
EGER);
B6D3
        85 BEGIN
B6EB
        86 POKE(23728, ORD(X));
B6FA
        87 POKE(23729, ORD(Y));
B709
        88 INLINE ( -ED, -4B, -BO, -5C
, CD, E5, 22);
        90 END;
B710
B71A
       100 PROCEDURE PLOT3(X, Y, Z:
REAL);
B71D
       105 CONST X0=500; Y0=128; Z
0=88:
B71D
       110 VAR
B71D
       120
             R, R1, W, W1, V, V1: REAL;
B71D
       125 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, Z3:R
EAL:
B71D
       130 A1, B1: INTEGER:
B71D
       140
B71D
       150 BEGIN
B735
       170
             R:=SORT(SOR(XC-AX)+S
QR(YC-AY));
B77D
       180
             W:=(AY-YC)/R;
B7B1
       190
             V := (XC - AX)/R;
             R1:=SQRT(SQR(R)+SQR(
B7E5
       200
AZ-ZC));
B822
             W1:=AZ/R1; V1:=R/R1;
       210
```



```
X1:=X-AX:Y1:=Y-AY:
                                             540
      220
                                      BBCF
                                                   RAIZ:=(1+SQR(Y/A)-SQ
B86F
             X2:=X1*V-Y1*W:
                                      R(Z/B));
B8BF
      230
B90E
      240
                                      BC23
                                             550 IF RAIZ>=0 THEN
             Y2:=X1*W+Y1*V:
                                             560 CUADRICA: =C*SQRT(RAIZ)
B959
      250
                                      BC48
             Z3:=Z-AZ:
                                      BC5E
                                             570 ELSE CUADRICA:=1000:
B981
      260
             Y3:=Y2:
B999
      270
                                      BC83
             X3:=X2*V1-Z3*W1:
                                             580 END:
B9E8
      280
             Z3:=X2*W1+Z3*V1;
                                      BCSF
                                             600 PROCEDURE EJES:
                                      BC92
                                             605 BEGIN
BASS
      290
                                      BCAA
                                             610 PLOT3(0,0,0); DRAW3(50,
BASS
      300
             A1:=TRUNC(Y3*X0/X3+Y
                                      0,0);
0);
BA6F
      310
             B1:=TRUNC(Z3*XO/X3+Z
                                      BCEC
                                             620 PLOT3(0,0,0); DRAW3(0,5
                                      0.0);
0):
                                             630 PLOT3(0,0,0); DRAW3(0,0
BAAB
      315
             IF INTERIOR (A1, B1) T
                                      BD2E
HEN
                                      ,50);
BAC9
      320
                                      BD70
                                             640 END;
             FLOT(A1, B1);
BAEO
      325
             A:=A1;B:=B1;
                                      BD76
                                             700 BEGIN
                                      BD7F
BAF2
      340 END:
                                             705 WRITE(CHR(12)): WRITE(C
BB01
                                      HR(21)); WRITE(CHR(0));
      350 PROCEDURE DRAW3(X,Y,Z:
                                      BD94
REAL):
                                             710 XC:=0; YC:=0; ZC:=0;
                                      BDBB
                                             720 AX:=400; AY:=400; AZ:=40
BB04
      360 VAR A1, B1: INTEGER;
BB04
                                      0;
      370 BEGIN
BB1C
      400
                                      BDE2
                                             734 ATTRP(7,0,0,0):
                 A1:=A:B1:=B:
                                      BDF7
                                             736 EJES;
                 PLOT3(X,Y,Z);
BB2E
      410
                                      BDFC
                                             740 FOR J:=-50 TO 50 DO
BB61
      420
                 IF INTERIOR (A.B)
 THEN BEGIN
                                      BE19
                                             750
                                                   FOR I:=-50
                                                                 TO 50 DO
BB79
      425
                                      BE39
                                             755
                                                       BEGIN
                   DRAW (A1-A, B1-B
                                      BE3C
                                             760
                                                       PLOT3(CUADRICA(3*
);
      427 END;
BBA8
                                      I,3*J),3*I,3*J);
      430 END;
BBA8
                                      BE98
                                             765
                                                       PLOT3 (-CUADRICA(3
      500 FUNCTION CUADRICA(Y, Z:
BBB4
                                      *I, 3*J), 3*I, 3*J);
                                      BEFC
                                             767 END;
REAL): REAL;
                                             770 END.
                                      BF02
BBB7
      510 CONST A=50:B=65:C=100:
                                      End Address: BF04
BBB7
      520 VAR
               RAIZ: REAL:
                                      Run?C
BBB7
      530 BEGIN
```

Señoras y señores, he aquí un pequeño avance de lo más significativo que podrán ver en el próximo número. Gracias por su atención.

Introducción a la electrónica digital.

Una utilidad para mejorar el editor del BASIC.

Spectrum 128K. Un primer vistazo.

 QL: introducción al SuperBasic.



Preguntas y respuestas

P¿Qué tipo de corriente necesita el Spectrum? ¿Cuánto consume? Lo pregunto porque tengo una televisión portátil que conecto, por la toma del mechero, a la batería del coche y quisiera hacer lo mismo con mi Spectrum 48K o alimentarlo con pilas para poder así llevármelo de camping.

Juan Barceló Madrid

R La tensión nominal de entrada en el Spectrum es de 9 voltios, por lo que si deseas conectarlo a la batería del coche necesitarás de un alimentador que transforme los 12 V de ésta. Por otra parte, si tu ordenador es de 48K consume del orden de 700 mA, por lo cual la alternativa de utilizar pilas queda descartada (las consumiría en muy poco tiempo), pero no así la de utilizar la batería, que debe funcionarte a la perfección. Esperamos que tu Spectrum disfrute de esos fines de semana al aire libre que estamos seguros se merece.

P Desearía saber si el listado del MONOPOLY de la revista número 8 se puede almacenar en *microdrive* o en *cassette*, y si se puede almacenar en *cassette*, cómo puedo almacenar las matrices. La línea 4 no la puedo introducir en el ordenador, saliendo una interrogación después de la sentencia LOAD cuando trato de introducirla.

José Gallego Alaquas

R No hay ningún problema si quieres jugar al Monopoly y no dispones de microdrive; simplemente deberás suprimir la línea 4 y, para introducir las matrices, dimensionar las variables que vas a utilizar (bastará que hagas: DIM C\$ (38): DIM Q (38,8): DIM U\$ (27,2): DIM V (27,2): DIM K (38): DIM D\$ (11)), ejecutar los programas de introducción que hay después de cada serie en los datos anexos e introducir los datos uno

por uno en el orden que aparecen en la revista. Todo esto lo deberás hacer antes de salvar en cinta el programa, de forma que las matrices queden grabadas con éste. Recuerda que no debes nunca hacer RUN para ejecutar el programa (esto borraría las variables), utiliza para ello GOTO 5.

PEn el programa Manic Miner, los muñecos que se mueven independientemente del movimiento de nuestro protagonista tendrán alguna rutina en C/M que creo será de interés para los lectores de vuestra revista, por lo que sugiero lo publiquéis. De esta forma los programas que enviemos serán mucho más atractivos.

Eduardo Casado Zaragoza

R Nos gustaría mucho poder complacer tus deseos, pero las dificultades son muchas y variadas: en primer lugar debes tener en cuenta que el «genio» que programó el juego a que aludes tiene que dar de comer a sus hijos, no podemos publicar así como así un programa sin el permiso de su autor o la casa que lo distribuye. Por otra parte, el efecto que mencionas no es el resultado de una única rutina, sino de docenas de ellas de gran complejidad. Aparte del gran espacio que ocuparían en la revista, no creemos que haya muchos lectores que tengan el nivel necesario como para poder acoplarlas en sus programas. Por ahora deberás contentarte con cosas más sencillas, como las que mes a mes venimos ofreciendo.

PEn el magnífico artículo VA-RIABLES DEL SISTEMA, aparecido en el número 1 de vuestra revista, encuentro la falta de explicación a algunos *bits* que son importantes para el análisis de la ROM, y que tampoco están detallados en los libros habituales dedicados al código máquina.

Me interesaría conocer el signi-

Elcorcho

Compro fuente de alimentación original para ZX SPECTRUM. Interesados, preferiblemente de Barcelona, llamar al teléfono (93) lona, llamar al teléfono y 1257 16 85 (en horas de comida) y preguntar por Andrés.

Vendo ZX spectrum de 16K, con cables, fuente de alimentación, manual original, cinta de demostración «Horizontes», y televisor PANASONIC B/N con 6 canales y cable para su adaptación al ordenador. Todo por 30.000 pts. Llamar a Pere. Tel (972) 21 39 25. Urge.

Vendo ordenador ZX 81 de 16 K con transformador, manual en castellano y cables de conexión, regalo varios programas y el libro «Código máquina para el ZX 81». Todo por 10.000 pts. Raul Capataz Gordillo, c/ Zaramaga, 8, 3.º derecha. Vitoria (ALAVA). Tel. 26 11 69 noche.

Compraría n.º 1 de la Revista TS, Contactar tel. 256 80 20 de Madrid. Preguntar por Jesús.

Vendo por solo 5.000 pts. gran fichero, conteniendo curso de iniciación a la informática y lenguaje Basic, además regalo cinta con programas dosier con catálogos de ordenadores y periféricos, revista especializada, pegatinas y discos o musicassettes. Fernando Castán, c/ Padre Manjón, 34, 5.º E. Zaragoza 50010.

Su anuncio puede ir aquí. Escribanos a «El corcho». TODOSPECTRUM. Bravo Murillo, 377. 5.º A. 28020 Madrid.

DIRECTOR: COORDINADOR EDITORIAL: Emiliano Juárez REDACCION: Enrique Larreta Juan Arencibia, Fernando García, José C. Tomás, Luis M. Brugarolas, Ricardo García, Santiago Gala DISEÑO: Ricardo Segura

Editado por PUBLINFORMATICA, S. A. Presidente: Fernando Bolín Director Editorial: Norberto

Administración: INFODIS, S. A. Gerente de Circulación y ventas: Luis Carrero Producción: Miguel Onieva Director de Marketing: Antonio González Servicio al cliente: Julia González. Tel. 733 79 69 Administración: Miguel Atance Jefe de Publicidad María José Martín Dirección y redacción: Bravo Murillo, 377-5.º A. Tel. 733 74 13 Telex: 48877 OPZX e 28020 Madrid Administración y Publicidad: Bravo Murillo, 377-3 E. Tels. 733 96 62/96 Publicidad Madrid: Maria Jose Martin Publicidad Barcelona: María del Carmen Ríos, Olga Martorell. Pelayo, 12 Tel. (93) 318 02 89 08001 Barcelona. Depósito legal: M-29041-1984 Distribuye S.G.E.L. Avda. Valdelaparra, s/n.
Alcobendas-Madrid.
Fotomecánica: Karmat, C/
Pantoja, 10. Madrid.
Fotocomposición: Artecomp.
Imprime: Héroes, C/ Torrelara,

8. Madrid. Distribuidor en VENEZUELA, SIPAM, S.A.

AVD REPUBLICA DOMINICANA,
EDIF. FELTREC – OFICINA 4B
BOLEITA SUR
CARACAS (VENEZUELA)

Esta publicación es miembro de la Asociación de Revistas de Información Com asociada a la Federación Internacional de Prensa Periódica, FIPP.

SUSCRIPCIONES: Rogamos dirijan toda la correspondencia relacionada con suscripciones a TODOSPECTRUM EDISA: Tel. 415 97 12 C/ López de Hoyos, 141-5.º 28002 MADRID (Para todos los pagos reseñar solamente TODOSPECTRUM) Para la compra de ejemplares atrasados diríjanse a la propia editorial TODOSPECTRUM C/ Bravo Murillo, 377-5.º A Tel. 733 74 13-28020 MADRID

Si deseas colaborar en TODOSPEC-TRUM remite tus artículos o progra-mas a Bravo Murillo 377, 5,º A. 28020 Madrid. Los programas deberán estar grabados en cassette y los artículos mecanografiados.

A efectos de remuneración, se analiza cada colaboración aisladamente, estudiando su complejidad y calidad.

requirtas y respuesta

ficado de cada uno de los bits de las variables siguientes:

23611 FLAGS 23612 TV FLAGS 23658 FLAGS 2 23665 FLAG X 23697 P FLAG

> José García Valencia

R Estamos de acuerdo contigo: La falta de información referente a estas «banderas» es total, y un grave hándicap para quien pretende adentrarse en el desensamblado de la ROM. Hemos hecho un esfuerzo para ofrecerte unas pequeñas (dadas las limitaciones de esta sección) pero útiles notas del significado de cada uno de los bits utilizados; éstas se refieren a lo que indican cuando están activados (valor 1).

23611 5C3BH FLAGS:

bit 0: se ha imprimido un espa-

bit 1: se está usando la impresora.

bit 2: modo «L».

bit 3: modo «K».

bit 5: una tecla ha sido pulsada.

bit 6: se está manejando una expresión numérica (0 si alfanuméri-

bit 7: se está ejecutando una orden (0 si se está comprobando su sintaxis).

23612 5C3CH TV FLAGS:

bit 0: utilizando parte baja de la pantalla (0 si parte principal).

bit 3: el cursor (K, L, C, etc.) ha sido cambiado.

bit 4: se está haciendo un listado automático (AUTOLIST).

bit 5: la parte baja de la pantalla necesita ser borrada.

23658 5C6AH FLAGS 2:

bit 0: la pantalla ha sido borrada.

bit 1: el buffer de la impresora ha sido usado.

bit 2: la cadena tratada está entre comillas.

bit 3: modo «C».

bit 4: usando canal «K». 23665 5CCDH FLAGX:

bit 0: la expresión tratada es una cadena simple (no dimensionada ni fragmentada).

bit 1: la variable tratada no existía.

bit 5: se está ejecutando un IN-

bit 6: el INPUT es numérico (0 si es alfanumérico).

bit 7: usando INPUT LINE.

23697 5C91H PFLAG:

bit 0 y 1: OVER 1. bit 2 y 3: INVERSE 1.

bit 4 y 5: INK 9.

bit 6 y 7: PAPER 9.

23734 5CB6H FLAGS3:

bit 0: se está ejecutando un comando extendido.

bit 1: se está ejecutando CLEAR.

bit 2: ERRSP ha sido cambiado.

bit 3: utilizando la red local.

bit 4: ejecutando un LOAD.

bit 5: ejecutando un SAVE.

bit 6: ejecutando un MERGE.

bit 7: ejecutando un VERIFY.

Nota de la Redacción

A todos aquellos colaboradores voluntarios que nos envían programas para su publicación, queremos darles las gracias en público por su colaboración y os pedimos un pequeño favor: cuando nos enviéis programas para publicar, poner el nombre y demás datos de interés (dirección, teléfono, etcétera) en todo lo que enviéis, en la cinta, en el texto, en la carta, etcétera. Porque si lo ponéis sólo en el sobre corréis el riesgo de que os suceda lo que a:

Jaime Melendi, autor del programa de listas escolares del número de septiembre.

Pablo Torrente, creador del monitor de código máquina del

número de agosto.

Que sólo escribieron su dirección en el sobre y por desgracia tiramos éste. Así pues, escribid la dirección en todos los sitios posibles y estos dos amigos que hemos comentado, por favor, enviadnos vuestra dirección o llamarnos por teléfono para que podamos pagaros vuestro trabajo publicado.

Gracias a todos por ayudarnos a hacer una revista mejor.

La versión española de Popular Computing

ORDENADOR POPULAR

LA REVISTA QUE INTERESA TANTO AL AFICIONADO COMO AL PROFESIONAL



Una publicación que informa con amenidad acerca de las novedades en el campo de las computadoras personales.

ORDENADOR POPULAR, la revista para el aficionado a la informática.

Ya está a la venta



Cómprela en su kiosco habitual o solicítela a:

ORDENADOR POPULAR Bravo Murillo, 377 Tel. 7339662 **28020** – MADRID



SPECTRUM 128 EL SUMMUM

Spectrum, como líder, marca un nuevo hito en la historia de los ordenadores familiares.

El Spectrum 128.

Gran capacidad de memoria. Teclado y mensajes en castellano, teclado independiente para operaciones numéricas y de tratamiento de textos...

Sinclair e Investrónica han desarrollado una auténtica novedad. En ningún lugar del mundo,

salvo en los Distribuidores Exclusivos de Investrónica, podrás encontrar el nuevo Spectrum 128. Sé el primero en tener lo último.

SPECTRUM 128. NOVISIMUS



investronica

Tomás Bretón, 62. Tel. (91) 467 82 10. Telex 23399 IYCO E. 28045 Madrid

Camp, 80. Tels. (93) 211 26 58 - 211 27 54. 08022 Barcelona